

AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu

Manuel de l'utilisateur

Révision du document 85.7 (8.9.2009)

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit utilise l'algorithme MD5 Message-Digest de RSA Data Security, Inc., Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Créé en 1991.

Ce produit utilise un code provenant de C-SaCzech library, Copyright (c) 1996-2001 Jaromir Dolecek (dolecek@ics.muni.cz).

Ce produit utilise la bibliothèque de compression zlib, Copyright (c) 1995-2002 Jean-loup Gailly et Mark Adler.

Ce produit utilise la bibliothèque de compression libbzip2, Copyright (c) 1996-2002 Julian R. Seward.

Table des matières

1. Introduction	7
2. Pré-requis à l'installation d'AVG	8
2.1 Systèmes d'exploitation pris en charge	8
2.2 Configuration matérielle minimum	8
3. Options d'installation	9
4. Gestionnaire de téléchargement AVG	10
4.1 Sélection de la langue	10
4.2 Vérification de la connectivité	11
4.3 Paramètres proxy	13
4.4 Choix du type de licence	14
4.5 Télécharger les fichiers à installer	15
5. Processus d'installation d'AVG	16
5.1 Lancement de l'installation	16
5.2 Contrat de licence	17
5.3 Vérification de l'état du composant	18
5.4 Sélection du type d'installation	19
5.5 Activer votre licence AVG	19
5.6 Installation personnalisée - Dossier de destination	21
5.7 Installation personnalisée - Sélection des composants	22
5.8 Barre d'outils de sécurité AVG	23
5.9 Pare-feu Windows	24
5.10 Résumé de l'installation	25
5.11 Fin de l'application	25
5.12 Installation d'AVG	26
5.13 Installation terminée	27
6. Assistant d'installation AVG	28
6.1 Présentation de l'assistant d'installation AVG	28
6.2 Programmation des analyses et des mises à jour	29
6.3 Aidez-nous à identifier les nouvelles menaces présentes sur Internet	30
6.4 Configuration de la barre d'outils de sécurité AVG	31
6.5 Mise à jour de la protection AVG	31

6.6 Configuration d'AVG terminée	32
7. Assistant de configuration du Pare-feu	33
7.1 Options de connexion réseau	33
7.2 Rechercher les applications utilisant Internet	34
7.3 Sélectionner le profil à activer	35
7.4 Examen de la configuration	36
8. Opérations à effectuer après l'installation	38
8.1 Enregistrement du produit	38
8.2 Accès à l'interface utilisateur	38
8.3 Analyse complète	38
8.4 Test EICAR	38
8.5 Configuration par défaut d'AVG	39
9. Interface utilisateur AVG	40
9.1 Menu système	41
9.1.1 Fichier	41
9.1.2 Composants	41
9.1.3 Historique	41
9.1.4 Outils	41
9.1.5 Aide	41
9.2 Informations sur l'état de la sécurité	44
9.3 Liens d'accès rapide	45
9.4 Présentation des composants	46
9.5 Statistiques	47
9.6 Icône de la barre d'état système	47
10. Composants AVG	49
10.1 Anti-Virus	49
10.1.1 Principes de l'Anti-Virus	49
10.1.2 Interface de l'Anti-Virus	49
10.2 Anti-Spyware	51
10.2.1 Principes de l'Anti-Spyware	51
10.2.2 Interface de l'Anti-Spyware	51
10.3 Anti-Rootkit	53
10.3.1 Principes de l'Anti-Rootkit	53
10.3.2 Interface de l'Anti-Rootkit	53
10.4 Pare-Feu	55

10.4.1	Principes de fonctionnement du pare-feu	55
10.4.2	Profils de pare-feu	55
10.4.3	Interface du Pare-feu	55
10.5	Scanner e-mail	60
10.5.1	Principes du Scanner e-mail	60
10.5.2	Interface du Scanner e-mail	60
10.5.3	Détection du Scanner e-mail	60
10.6	Licence	64
10.7	LinkScanner	65
10.7.1	Principes de LinkScanner	65
10.7.2	Interface de LinkScanner	65
10.7.3	AVG Search-Shield	65
10.7.4	AVG Active Surf-Shield	65
10.8	Bouclier Web	69
10.8.1	Principes du Bouclier Web	69
10.8.2	Interface du Bouclier Web	69
10.8.3	Détection Bouclier Web	69
10.9	Bouclier résident	72
10.9.1	Principes du Bouclier résident	72
10.9.2	Interface du Bouclier résident	72
10.9.3	Détection du Bouclier résident	72
10.10	Mise à jour	77
10.10.1	Principes du composant Mise à jour	77
10.10.2	Interface du composant Mise à jour	77
10.11	Barre d'outils de sécurité AVG	79
11.	Paramètres avancés d'AVG	83
11.1	Affichage	83
11.2	Ignorer les erreurs	86
11.3	Quarantaine	87
11.4	Exceptions PUP	88
11.5	Bouclier Web	90
11.5.1	Protection Web	90
11.5.2	Messagerie instantanée	90
11.6	LinkScanner	93
11.7	Analyses	94
11.7.1	Analyse complète	94
11.7.2	Analyse contextuelle	94

11.7.3	<i>Analyse zones sélectionnées</i>	94
11.7.4	<i>Analyse du dispositif amovible</i>	94
11.8	Programmations	101
11.8.1	<i>Analyse programmée</i>	101
11.8.2	<i>Programmation de la mise à jour de la base de données virale</i>	101
11.8.3	<i>Programmation de la mise à jour du programme</i>	101
11.8.4	<i>Programmation de la mise à jour de l'anti-spam</i>	101
11.9	Scanner e-mail	111
11.9.1	<i>Certification</i>	111
11.9.2	<i>Filtrage des messages</i>	111
11.9.3	<i>Journaux et résultats</i>	111
11.9.4	<i>Serveurs</i>	111
11.10	Bouclier résident	119
11.10.1	<i>Paramètres avancés</i>	119
11.10.2	<i>Exceptions</i>	119
11.11	Anti-rootkit	122
11.12	Mise à jour	123
11.12.1	<i>Proxy</i>	123
11.12.2	<i>Numérotation</i>	123
11.12.3	<i>URL</i>	123
11.12.4	<i>Gérer</i>	123
12.	Paramètres du Pare-feu	130
12.1	Généralités	130
12.2	Sécurité	131
12.3	Profils de zones et d'adaptateurs	132
12.4	Journaux	133
12.5	Profils	135
12.5.1	<i>Informations sur le profil</i>	135
12.5.2	<i>Adaptateurs définis</i>	135
12.5.3	<i>Réseaux définis</i>	135
12.5.4	<i>Services définis</i>	135
12.5.5	<i>Applications</i>	135
12.5.6	<i>Services système</i>	135
13.	Analyse AVG	151
13.1	Interface d'analyse	151
13.2	Analyses prédéfinies	152

13.2.1	<i>Analyse complète</i>	152
13.2.2	<i>Analyse zones sélectionnées</i>	152
13.3	Analyse contextuelle	158
13.4	Analyse depuis la ligne de commande	159
13.4.1	<i>Paramètres d'analyse CMD</i>	159
13.5	Programmation de l'analyse	162
13.5.1	<i>Paramètres de la programmation</i>	162
13.5.2	<i>Comment faire l'analyse</i>	162
13.5.3	<i>Objets à analyser</i>	162
13.6	Résultats d'analyse	169
13.7	Détails des résultats d'analyse	171
13.7.1	<i>Onglet Résultats d'analyse</i>	171
13.7.2	<i>Onglet Infections</i>	171
13.7.3	<i>Onglet Spywares</i>	171
13.7.4	<i>Onglet Avertissements</i>	171
13.7.5	<i>Onglet Rootkits</i>	171
13.7.6	<i>Onglet Informations</i>	171
13.8	Quarantaine	178
14.	Mises à jour d'AVG	180
14.1	Niveaux de mise à jour	180
14.2	Types de mises à jour	180
14.3	Processus de mise à jour	180
15.	Journal des événements	182
16.	FAQ et assistance technique	184

1. Introduction

Ce manuel utilisateur fournit une documentation complète sur **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**.

Nous vous remercions d'avoir choisi AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu.

AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu figure parmi les produits AVG primés et a été conçu pour assurer la sécurité de votre ordinateur et vous permettre de travailler en toute sérénité. Comme toute la gamme des produits AVG, **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** a été entièrement repensée, afin de livrer une protection AVG reconnue et certifiée sous une présentation nouvelle, plus conviviale et plus efficace.

Votre tout nouveau produit **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** bénéficie d'une interface transparente associée à une analyse encore plus approfondie et plus rapide. D'avantage de fonctions de sécurité ont été automatisées pour plus de commodité et des options utilisateur "intelligentes" ont été incluses de manière à adapter les fonctions de sécurité à vos tâches quotidiennes. La convivialité n'a fait aucun compromis à la sécurité !

AVG a été conçu et développé pour protéger vos activités en local et en réseau. Nous espérons que vous profiterez pleinement de la protection du programme AVG et qu'elle vous donnera entière satisfaction.

2. Pré-requis à l'installation d'AVG

2.1. Systèmes d'exploitation pris en charge

AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu sert à protéger les stations de travail fonctionnant avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 2000 Edition professionnelle SP4 + Correctif cumulatif 1
- Windows XP Edition familiale SP2
- Windows XP Edition professionnelle SP2
- Windows XP Edition professionnelle x64 Edition SP1
- Windows Vista (x86 et x64, toutes éditions confondues)

(et éventuellement les service packs de versions ultérieures pour certains systèmes d'exploitation).

2.2. Configuration matérielle minimum

La configuration minimale pour **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** est la suivante :

- Processeur Intel Pentium 1,2 GHz
- 250 Mo d'espace disque dur (pour l'installation)
- 256 Mo libres de RAM

3. Options d'installation

AVG peut être installé à partir du fichier d'installation disponible sur le CD-ROM d'installation. Vous pouvez aussi télécharger la dernière version du fichier d'installation sur le [site Web d'AVG \(www.avg.fr\)](http://www.avg.fr).

Avant de procéder à l'installation du programme AVG, nous vous recommandons vivement de consulter le site Web d'AVG pour vérifier la présence de nouveaux fichiers d'installation. pour vous assurer que vous possédez le dernier fichier d'installation en date d'AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu.

Nous vous recommandons d'utiliser notre nouvel outil [AVG Download Manager](#) qui vous aidera à choisir le fichier d'installation approprié !

Vous serez invité à saisir votre numéro d'achat/licence au cours du processus d'installation. Vous devez être en possession de ce numéro avant de commencer l'installation. Le numéro d'achat figure sur le coffret du CD-ROM. Si vous achetez une copie d'AVG en ligne, le numéro de licence vous sera envoyé par mail.

4. Gestionnaire de téléchargement AVG

Gestionnaire de téléchargement AVG est un outil simple qui vous aide à sélectionner le fichier d'installation correspondant à votre produit. Sur la base des données que vous avez fournies, le gestionnaire va sélectionner le produit, le type de licence, les composantes souhaitées et la langue. Après cela, **Gestionnaire de téléchargement AVG** va télécharger et lancer la [procédure d'installation](#) correspondante.

Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque action que vous devez prendre au cours de la **Gestionnaire de téléchargement AVG** :

4.1. Sélection de la langue



Dans la première étape de **Gestionnaire de téléchargement AVG**, sélectionnez la langue d'installation dans le menu déroulant. Notez que la langue que vous sélectionnez s'applique uniquement au processus d'installation ; une fois l'installation terminée, vous pourrez changer la langue directement à partir des paramètres du programme. Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

4.2. Vérification de la connectivité

A l'étape suivante, **Gestionnaire de téléchargement AVG** vous allez vous connecter à Internet afin que les mises à jour puissent être localisées. Vous ne pourrez poursuivre la procédure de téléchargement que lorsque le **Gestionnaire de téléchargement AVG** aura fini de tester la connectivité.

- Si le test de connexion n'aboutit pas, assurez vous que vous êtes effectivement connecté à Internet. Puis cliquez sur le bouton **Réessayer**




- Si vous utilisez une connexion proxy pour accéder à Internet, cliquez sur le bouton **Paramètres proxy** afin de spécifier les [informations appropriées](#).



The screenshot shows a window titled "AVG Download Manager" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is the AVG logo and an illustration of a CD, a folder, and a document. The main area is titled "Spécifiez vos paramètres proxy" and contains the following text: "Le programme d'installation de AVG n'a pas pu identifier vos paramètres proxy. Spécifiez-les ci-dessous." Below this text are several input fields: "Le serveur:" followed by a text box, "Port:" followed by a text box, a checked checkbox labeled "Utiliser l'authentification par proxy", a dropdown menu labeled "Sélectionner le type" with the value "N'importe lequel (par défaut)", "Nom d'utilisateur:" followed by a text box, and "Mot de passe:" followed by a text box. At the bottom right, there are two buttons: "Appliquer" and "Annuler". A help icon (?) is located in the bottom left corner of the dialog box.

- Si la vérification s'effectue avec succès, cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer.

4.3. Paramètres proxy



Si **Gestionnaire de téléchargement AVG** n'a pas pu identifier vos paramètres proxy, vous devez les indiquer manuellement. Indiquez les données suivantes :

- **Serveur** : entrez un nom de serveur proxy ou une adresse IP valide
- **Port** : fournissez le numéro de port respectif
- **Utiliser l'authentification proxy** : si votre serveur proxy exige une authentification, cochez cette case.
- **Sélectionner l'authentification** : dans le menu déroulant, sélectionnez le type d'authentification. Nous vous recommandons vivement de conserver les valeurs par défaut (*le serveur proxy vous indiquera alors automatiquement les données requises*). Cependant, si vous êtes un utilisateur chevronné, vous pouvez également choisir l'option Standard (*exigée par certains serveurs*) ou l'option NTLM (*exigée par tous les serveurs ISA*). Saisissez un nom valide ainsi qu'un **Mot de passe** (optionnel).

Confirmez les paramètres en cliquant sur le bouton **Appliquer** et suivez les indications donnée dans la prochaine étape de **Gestionnaire de téléchargement AVG**.

4.4. Choix du type de licence



Au cours de cette étape, vous êtes invité à choisir le type de licence du produit à télécharger. La description fournie vous aide à sélectionner celui qui vous convient le mieux :

- **Version complète** : par exemple **AVG Anti-Virus**, **AVG Anti-Virus plus Pare-feu** ou **AVG Internet Security**
- **Version d'évaluation** : vous donne la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités du produit AVG complet, pour une durée de 30 jours
- **Version gratuite** : fournit une protection gratuite aux particuliers, bien que les fonctionnalités de l'application soient limitées ! En outre, la version gratuite ne comporte pas toutes les fonctionnalités disponibles dans la version payante.

4.5. Télécharger les fichiers à installer



Vous avez maintenant fourni toutes les informations nécessaires pour que le **Gestionnaire de téléchargement AVG** entame le téléchargement du fichier d'installation et lance le processus d'installation. Vous pouvez maintenant passer au [Processus d'installation d'AVG](#).


5. Processus d'installation d'AVG

Pour installer AVG sur l'ordinateur, il est nécessaire d'obtenir le dernier fichier d'installation en date. Vous pouvez utiliser le fichier d'installation figurant sur le CD et fourni avec votre édition, mais il se peut qu'il soit périmé.

En conséquence, nous vous recommandons de récupérer le fichier d'installation sur Internet. Téléchargez le fichier depuis le [site Web d'AVG](http://www.avgfrance.com) (à l'adresse www.avgfrance.com) / section **Téléchargements**. Vous pouvez également utiliser notre nouvel outil **Gestionnaire de téléchargement AVG** qui vous aidera à créer et à télécharger le conditionnement d'installation adapté à vos besoins, puis à lancer le processus de téléchargement.

L'installation consiste à réaliser une série de tâches décrites à l'intérieur de boîtes de dialogue. Dans la suivante, vous trouverez une explication de chaque boîte de dialogue :


5.1. Lancement de l'installation



Le processus d'installation commence par l'affichage de la fenêtre **Bienvenue dans le programme d'installation AVG**. Dans cette fenêtre, vous sélectionnez la langue qui sera utilisée au cours de l'installation. Dans la partie inférieure de la fenêtre, localisez l'option **Choisissez la langue d'installation** et sélectionnez la langue désirée dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant** pour confirmer votre choix et passer à la boîte de dialogue suivante.

Attention : vous choisissez ici la langue qui sera utilisée pour l'installation uniquement. Vous ne choisissez pas la langue utilisée dans l'interface AVG ; vous serez amené à le faire ultérieurement, au cours du processus d'installation.

5.2. Contrat de licence



Le **composant Licence** affiche le texte complet de l'accord de licence avec AVG. Veuillez le lire attentivement et confirmer que vous l'avez lu, compris et accepté en cliquant sur le bouton **Oui**. Si vous n'acceptez pas les conditions de l'accord de licence, cliquez sur le bouton **Je refuse** ; le processus d'installation prendra fin immédiatement.

5.3. Vérification de l'état du composant



Après avoir accepté les termes de l'accord de licence, vous êtes redirigé vers la boîte de dialogue de **Vérification de l'état du système**. Cette boîte de dialogue ne requiert aucune intervention de votre part : le système est vérifié avant le démarrage de l'installation du programme AVG. Merci de patienter jusqu'à la fin du processus, qui passe automatiquement à la boîte de dialogue suivante.

5.4. Sélection du type d'installation



La boîte de dialogue **Sélectionnez un type d'installation** propose deux options d'installation : installation **standard** et installation **personnalisée**.

Dans la majorité des cas, il est recommandé d'adopter l'**installation standard**, qui installe automatiquement le programme AVG selon les paramètres prédéfinis par l'éditeur du logiciel. Cette configuration allie un maximum de sécurité et une utilisation optimale des ressources. Si besoin est, vous avez toujours la possibilité de modifier directement la configuration dans l'application AVG.

L'**installation personnalisée** est réservée aux utilisateurs expérimentés qui ont une raison valable d'installer AVG selon des paramètres non standard. Cela leur permet notamment d'adapter le programme à une configuration système spécifique.

5.5. Activer votre licence AVG

Dans la boîte de dialogue **Activer votre licence AVG**, vous devez indiquer vos coordonnées d'enregistrement. Saisissez votre nom (champ **Nom d'utilisateur**) et le nom de votre (champ **Société**).

Entrez ensuite votre numéro licence/numéro d'achat dans le champ **Numéro de licence**. Le numéro d'achat se trouve sur la pochette du CD-ROM dans le coffret du produit AVG. Le numéro de licence figure dans le message de confirmation que vous avez reçu après avoir acheté le produit par Internet. Vous devez saisir le numéro tel

qu'il apparaît. Si le numéro de licence est disponible au format électronique (par exemple, dans un e-mail), il est recommandé de l'insérer en faisant appel à la méthode copier-coller.



Cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer le processus d'installation.

Si vous avez opté pour l'installation standard à l'étape précédente, vous accédez directement à la boîte de dialogue [Confirmation de l'installation](#). En revanche, si vous avez préféré l'installation personnalisée, la boîte de dialogue [Dossier de destination](#) s'affiche.

5.6. Installation personnalisée - Dossier de destination



La boîte de dialogue **Dossier de destination** permet d'indiquer le dossier dans lequel les fichiers d'installation AVG sont enregistrés. Par défaut, AVG est installé dans le dossier contenant les fichiers de programme sur le lecteur C:. Si vous optez pour un autre emplacement, cliquez sur le bouton **Parcourir** pour consulter la structure du lecteur et sélectionnez le dossier souhaité. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour confirmer votre choix.

5.7. Installation personnalisée - Sélection des composants



La boîte de dialogue **Sélection des composants** présente tous les composants AVG qui peuvent être installés. Si les paramètres par défaut ne vous satisfont pas, vous pouvez supprimer ou ajouter certains composants.


Notez que vous pouvez seulement choisir des composants inclus dans l'édition AVG dont vous avez acquis les droits. Seule l'installation de ces composants sera proposée dans la boîte de dialogue Sélection des composants.

Dans la liste des composants à installer, vous pouvez définir la/les langue(s) dans la/lesquelles AVG doit être installé. Cochez la case **Langues supplémentaires installées** - puis sélectionnez les langues désirées dans le menu.

Cliquez sur l'élément **Scanner E-mail** pour ouvrir et choisir le plug-in à installer afin d'assurer la sécurité de la messagerie. Par défaut, le **Plug-in pour Microsoft Outlook** sera installé. Une autre option spécifique est le **Plug-in pour The Bat!** Si vous utilisez un autre client de messagerie (*MS Exchange, Qualcomm Eudora, ...*), sélectionnez l'option **Scanner de messagerie personnel** afin de sécuriser votre communication automatiquement, quel que soit le programme que vous utilisez.

Continuez la procédure en cliquant sur le bouton **Suivant**.

5.8. Barre d'outils de sécurité AVG



Dans la boîte de dialogue **Barre d'outils de sécurité AVG**, vous pouvez décider si vous voulez installer la **Barre d'outils de sécurité AVG** - si vous ne modifiez pas les paramètres par défaut, ce composant sera installé automatiquement dans votre navigateur Internet, en même temps qu'AVG 8.0 et les technologies AVG XPL afin de vous fournir la protection la plus complète pendant que vous surfez sur Internet.

5.9. Pare-feu Windows



Le numéro de licence que vous avez fourni lors d'une des étapes précédentes correspond à l'édition **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** qui inclut le **Pare-feu** AVG. Le **Pare-feu** AVG ne peut pas fonctionner en parallèle avec un autre pare-feu déjà installé. Dans cette boîte de dialogue, confirmez si vous voulez installer le **Pare-feu** AVG et désactiver le pare-feu Windows en même temps.

Cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

5.10. Résumé de l'installation



La boîte de dialogue **Confirmation de l'installation** donne des informations générales sur tous les paramètres du processus d'installation. Veuillez vous assurer que ces données sont correctes. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton **Terminer** pour finaliser l'installation. Sinon, cliquez sur le bouton **Précédent** pour revenir dans la boîte de dialogue qui convient et corrigez les informations erronées.

5.11. Fin de l'application

Avant le début de la procédure d'installation, il se peut qu'une invite vous demande de fermer certaines applications en cours d'exécution qui pourraient entrer en conflit avec le processus d'installation d'AVG. Si tel est le cas, le message **Fermeture de l'application** s'affichera. Ce message apparaît à titre informatif et ne requiert aucune intervention de votre part ; si vous voulez que les programmes indiqués soient fermés automatiquement, cliquez sur **Suivant** pour continuer :



Remarque : assurez-vous de sauvegarder toutes vos données avant de confirmer la fermeture des applications en cours d'exécution.


5.12. Installation d'AVG

La boîte de dialogue **Installation d'AVG** montre la progression du processus d'installation et ne requiert aucune intervention de votre part :



Merci de patienter jusqu'à la fin de l'installation. A la fin du processus, la boîte de dialogue ***Installation terminée*** s'affichera.

5.13. Installation terminée




La boîte de dialogue ***Installation terminée !*** est la dernière étape du processus d'installation d'AVG. AVG est maintenant installé sur l'ordinateur et est totalement opérationnel. Le programme s'exécute en arrière-plan en mode automatique.

Après l'installation, l'***assistant de configuration AVG*** sera automatiquement lancé et vous guidera tout au long de la configuration élémentaire d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. Bien que la configuration d'AVG soit constamment accessible pendant l'exécution d'AVG, nous vous recommandons vivement d'effectuer la configuration de base à l'aide de l'assistant.

6. Assistant d'installation AVG


Lorsque vous installez AVG sur votre ordinateur pour la première fois, l'**assistant de configuration AVG** s'affiche afin de vous aider à définir les paramètres initiaux d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. Bien qu'il soit parfaitement possible de définir ultérieurement tous les paramètres suggérés, il est recommandé de suivre le déroulement de l'assistant afin de doter immédiatement votre ordinateur d'une protection simple et efficace. Il vous suffit de suivre les instructions fournies dans les écrans de l'assistant :

6.1. Présentation de l'assistant d'installation AVG




La fenêtre d'accueil de l'**Assistant d'installation AVG** donne un aperçu de l'état du programme AVG sur l'ordinateur et suggère les étapes à effectuer pour optimiser la protection. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer.

6.2. Programmation des analyses et des mises à jour




Dans la boîte de dialogue de **programmation des analyses et des mises à jour régulières**, définissez la fréquence de vérification des fichiers de mise à jour et précisez l'heure à laquelle l'[analyse programmée](#) doit avoir lieu. Il est recommandé de conserver les valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

6.3. Aidez-nous à identifier les nouvelles menaces présentes sur Internet




Dans la boîte de dialogue **Aidez-nous à identifier les nouvelles menaces**, vous avez la possibilité d'activer la fonction qui signale les exploits et les sites Web malveillants identifiés par les utilisateurs via les fonctions **AVG Surf-Shield / AVG Search-Shield** du composant **LinkScanner**, afin d'alimenter la base de données d'informations sur les activités malveillantes sur le Web. Il est recommandé de conserver la valeur par défaut et d'activer le signalement. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

6.4. Configuration de la barre d'outils de sécurité AVG




Dans la bo te de dialogue de **configuration de la barre d'outils de s curit  AVG**, vous pouvez cocher la case pour d finir le moteur de recherche Yahoo! comme le moteur par d faut.

6.5. Mise   jour de la protection AVG



La fenêtre de ***mise à jour de la protection AVG*** recherche et télécharge automatiquement les dernières [mises à jour d'AVG](#). Cliquez sur le bouton ***Suivant*** pour télécharger les derniers fichiers de mise à jour et lancer le processus.

6.6. Configuration d'AVG terminée




Maintenant, **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** est configuré. Cliquez sur le bouton ***Terminer*** pour commencer à utiliser AVG.

7. Assistant de configuration du Pare-feu

L'**Assistant de configuration du Pare-feu** s'exécute automatiquement après l'installation d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. Bien qu'il [soit possible de configurer les paramètres du composant](#) à un stade ultérieur, il est recommandé de vous conformer à l'assistant pour vous assurer que le **Pare-feu** fonctionne correctement.

L'**Assistant de configuration du Pare-feu** peut également être lancé depuis l'[interface du Pare-feu](#) en cliquant sur le bouton **Assistant de configuration**.

7.1. Options de connexion réseau



Dans cette boîte de dialogue, l'**assistant de configuration automatique** du Pare-feu demande d'indiquer le mode de connexion de l'ordinateur à Internet. Il est évident, par exemple, que les règles de sécurité s'appliquant à un portable (*lorsque celui-ci est utilisé pour se connecter à Internet à partir d'un aéroport, d'une chambre d'hôtel, etc.*) doivent être plus strictes que celle d'un ordinateur appartenant à un domaine (*ordinateur relié au réseau de l'entreprise, etc.*). Basées sur le type de connexion sélectionné, les règles par défaut du **Pare-feu** seront définies en fonction de leur propre niveau de sécurité.


Vous avez le choix entre trois options :

- **Ordinateur isolé**
- **Ordinateur inclus dans un réseau**

- **Ordinateur nomade** (un portable, en général)
- **Réseau domestique**

Choisissez, dans cette boîte de dialogue, le(s) type(s) de connexion(s) adapté(s) à l'usage habituel que vous faites de votre ordinateur. Vous pouvez faire plusieurs choix selon le cas. Confirmez la sélection en cliquant sur le bouton **Suivant** et passez à la boîte de dialogue suivante.

7.2. Rechercher les applications utilisant Internet



Pour définir la configuration initiale du **pare-feu**, il est nécessaire d'analyser votre ordinateur et de déterminer les applications et les services système ayant besoin de communiquer sur le réseau. Il est essentiel d'élaborer des règles de **pare-feu** initiales pour l'ensemble de ces applications et services.

Remarque : *l'assistant détecte toutes les applications connues communiquant sur le réseau et définit des règles pour ces applications. Il est possible, cependant, que certaines applications ne soient pas détectées.*

Dans la boîte de dialogue **Rechercher les applications utilisant Internet**, vous devez choisir entre les options suivantes :

- **Recherche rapide** – cette option n'est active que si vous avez précédemment configuré le **Pare-feu**. Seules les applications enregistrées avec la configuration existante du **Pare-feu** seront incluses dans la recherche. La nouvelle configuration par défaut (c'est-à-dire celle recommandée par l'éditeur) sera alors appliquée à celles-ci. Notez qu'aucune nouvelle

application ne sera détectée. Nous recommandons cette option si vous avez déjà défini les règles du **Pare-feu** et souhaitez ne pas avoir à répéter le processus d'analyse complet.


- **Analyse complète** - analyse tous les disques locaux de l'ordinateur
- **Répertoires communs** - (option par défaut) analyse les programmes et les répertoires de Windows exclusivement ; la durée d'analyse est considérablement réduite
- **Sélection des zones à analyser** - option permettant de préciser les disques durs à analyser

7.3. Sélectionner le profil à activer


La boîte de dialogue **Sélectionner le profil à activer** récapitule la configuration du **Pare-feu** définie dans les boîtes de dialogue précédentes.

Avant de quitter l'**assistant de configuration automatique du Pare-feu**, il est nécessaire de sélectionner le profil que vous comptez utiliser sur votre ordinateur. Vous avez le choix entre trois options (Ordinateur isolé, Ordinateur inclus dans un réseau, Ordinateur nomade) en fonction des paramètres de connexion spécifiés dans le premier écran de cet assistant (**Options de connexion réseau**). Vous pourrez ensuite choisir, parmi les profils du **Pare-feu** prédéfinis, celui qui convient le mieux à la configuration de votre ordinateur.

Pour l'instant, sélectionnez le profil choisi dans la liste et activez-le en cliquant sur le bouton **Suivant** :




Si vous ne voulez pas configurer les profils manuellement, vous pouvez activer la fonction de détection automatique de profil. Dans ce cas, le **Pare-feu** sélectionnera automatiquement le profil le mieux adapté sur la base du lieu et du mode de connexion au réseau. La sélection automatique de profil garantit une sécurité maximale ! Pour sélectionner cette option, cochez la case **Affecter un profil plus tard grâce à la détection de la zone réseau et à la sélection automatique de profil** dans la partie supérieure de la boîte de dialogue :



De cette manière, la liste des profils est désactivée et il vous suffit de cliquer sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant de l'assistant.

7.4. Examen de la configuration



La boîte de dialogue **Examen de la configuration** est la dernière étape de l'**Assistant de configuration du Pare-feu**. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour confirmer les paramètres du **Pare-feu**. Si vous voulez vérifier les paramètres de la configuration ou passer à la configuration détaillée du **Pare-feu**, cliquez sur le bouton **Afficher la configuration modifiée** pour basculer sur l'interface de modification des **paramètres du Pare-feu**.

8. Opérations à effectuer après l'installation

8.1. Enregistrement du produit

Après l'installation d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur le [site Web d'AVG, Enregistrement](#), page (*suivez les instructions fournies à la page*). Après l'enregistrement, vous bénéficierez de tous les avantages associés à votre compte utilisateur AVG et aurez accès à la lettre d'informations d'AVG ainsi qu'aux autres services réservés exclusivement aux utilisateurs enregistrés.

8.2. Accès à l'interface utilisateur

L'[interface utilisateur d'AVG](#) est accessible de plusieurs façons :

- double-cliquez sur l'icône AVG dans la barre d'état système
- double-cliquez sur l'icône AVG située sur le Bureau
- dans le menu **Démarrer/Tous les programmes/AVG 8.0/Interface utilisateur AVG**

8.3. Analyse complète

Le risque de contamination de l'ordinateur par un virus avant l'installation d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** ne doit pas être écarté. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de lancer une [analyse complète](#) afin de s'assurer qu'aucune infection ne s'est déclarée dans votre ordinateur.

Pour obtenir des instructions sur l'exécution d'une [analyse complète](#), reportez-vous au chapitre [Analyse AVG](#).

8.4. Test EICAR

Pour confirmer que l'installation d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** est correcte, effectuez un test EICAR.

Cette méthode standard et parfaitement sûre sert à tester le fonctionnement de l'anti-virus en introduisant un pseudo-virus ne contenant aucun fragment de code viral et ne présentant absolument aucun danger. La plupart des produits réagissent comme s'il s'agissait d'un véritable virus (*en lui donnant un nom significatif du type*

« EICAR-AV-Test »). Vous pouvez télécharger le test Eicar à partir du site Web Eicar à l'adresse www.eicar.com où vous trouverez toutes les informations nécessaires.

Essayez de télécharger le fichier **eicar.com** et enregistrez-le sur votre disque dur local. Immédiatement après avoir confirmé le téléchargement du fichier test, le **Bouclier résident** réagit en émettant un avertissement. Ce message du **Bouclier résident** indique qu'AVG est installé correctement sur votre ordinateur.



Si AVG ne considère pas le fichier test Eicar comme un virus, il est recommandé de vérifier de nouveau la configuration du programme.

8.5. Configuration par défaut d'AVG

La configuration par défaut (c'est-à-dire la manière dont l'application est paramétrée à l'issue de l'installation) d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** est définie par l'éditeur du logiciel, qui ajuste les composants et les fonctions de manière à obtenir des performances optimales.

Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté.

Il est possible d'apporter certaines corrections mineures aux paramètres des [composants AVG](#), directement dans l'interface utilisateur du composant concerné. Si vous voulez modifier la configuration AVG pour mieux l'adapter à vos besoins, accédez aux [paramètres avancés d'AVG](#) : cliquez sur le menu **Outils/Paramètres avancés** et modifiez la configuration AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui s'affiche.

9. Interface utilisateur AVG

AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu apparaît dans la fenêtre principale :



La fenêtre principale comprend plusieurs parties :

- **Menu système** (barre de menus en haut de la fenêtre) : ce système de navigation standard donne accès à l'ensemble des composants, des services et des fonctions AVG - [détails >>](#)
- **Informations sur l'état de la sécurité** (partie supérieure de la fenêtre) : donne des informations sur l'état actuel du programme AVG - [détails >>](#)
- **Liens d'accès rapide** (partie gauche de la fenêtre) : ces liens permettent d'accéder rapidement aux tâches AVG les plus importantes et les plus courantes - [détails >>](#)

- **Présentation des composants** (*partie centrale de la fenêtre*) : présentation générale de tous les composants AVG installés - [détails >>](#)
- **Statistiques** (*partie gauche inférieure de la fenêtre*) : toutes les données statistiques sur le fonctionnement du programme - [détails >>](#)
- **Icône d'état AVG** (*coin inférieur droit de l'écran, sur la barre d'état système*) : elle indique l'état actuel du programme AVG - [détails >>](#)

9.1. Menu système

Le **menu système** est le système de navigation standard propre à toutes les applications Windows. Il se présente sous la forme d'une barre horizontale en haut de la fenêtre principale d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. Servez-vous du menu système pour accéder aux composants, fonctions et services AVG de votre choix.

Le menu système inclut cinq sections principales :

9.1.1. Fichier

- **Quitter** - ferme l'interface utilisateur d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** . L'application AVG continue néanmoins de s'exécuter en arrière-plan de sorte que l'ordinateur reste protégé !

9.1.2. Composants

L'option **Composants** du menu système contient des liens qui renvoient vers tous les composants AVG installés et ouvrent la boîte de dialogue par défaut associée dans l'interface utilisateur :

- **Présentation du système** - bascule sur l'interface utilisateur par défaut et affiche [une présentation générale de tous les composants installés, ainsi que leur état](#)
- **Anti-Virus** - ouvre la page par défaut du composant [Anti-Virus](#)
- **Anti-Rootkit** - ouvre la page par défaut du composant [Anti-Rootkit](#)
- **Anti-Spyware** - ouvre la page par défaut du composant [Anti-Spyware](#)
- **Pare-feu** - ouvre la page par défaut du composant [Pare-feu](#)
- **Scanner e-mail** - ouvre la page par défaut du composant [Scanner e-mail](#)

- **Licence** - ouvre la page par défaut du composant [Licence](#)
- **LinkScanner** - ouvre la page par défaut du composant [LinkScanner](#)
- **Bouclier Web** - ouvre la page par défaut du composant [Bouclier Web](#)
- **Bouclier résident** - ouvre la page par défaut du composant [Bouclier résident](#)
- **Mise à jour** - ouvre la page par défaut du composant [Mise à jour](#)

9.1.3. Historique

- [Résultats des analyses](#) - bascule sur l'interface d'analyse AVG et ouvre notamment la boîte de dialogue [Résultats d'analyse](#)
- [Détection du Bouclier résident](#) - ouvre la boîte de dialogue contenant une vue générale des menaces détectées par le [Bouclier résident](#)
- [Détection du Scanner e-mail](#) - ouvre la boîte de dialogue des pièces jointes détectées comme dangereuses par le composant [Scanner e-mail](#)
- [Objets trouvés par Bouclier Web](#) - ouvre la boîte de dialogue contenant une vue générale des menaces détectées par le [Bouclier Web](#)
- [Quarantaine](#) - ouvre l'interface de la zone de confinement ([Quarantaine](#)) dans laquelle AVG place les infections détectées qui n'ont pu, pour une raison quelconque, être réparées automatiquement. A l'intérieur de cette quarantaine, les fichiers infectés sont isolés. L'intégrité de la sécurité de l'ordinateur est donc garantie et les fichiers infectés sont stockés en vue d'une éventuelle réparation future.
- [Journal de l'historique des événements](#) - ouvre l'interface de l'historique des événements présentant toutes les actions d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** qui ont été consignées.
- [Pare-feu](#) - ouvre l'interface de configuration du pare-feu à l'onglet [Journaux](#) qui présente une vue générale des actions du pare-feu

9.1.4. Outils

- [Analyse Complète](#) - ouvre l'[interface d'analyse AVG](#) et procède à l'analyse de l'intégralité des fichiers de l'ordinateur
- [Analyser le dossier sélectionné](#) - ouvre l'[interface d'analyse AVG](#) et permet

de spécifier, au sein de l'arborescence de l'ordinateur, les fichiers et les dossiers à analyser

- **Analyser le fichier** - permet de lancer sur demande l'analyse d'un fichier sélectionné dans l'arborescence du disque
- **Mise à jour depuis** - lance automatiquement le processus de mise à jour d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**
- **Mise à jour depuis le répertoire** - procède à la mise à jour grâce aux fichiers de mise à jour situés dans le dossier spécifié de votre disque local. Notez que cette option n'est recommandée qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire si vous ne disposez d'aucune connexion Internet (*si, par exemple, l'ordinateur est infecté et déconnecté d'Internet ou s'il est relié à un réseau sans accès à Internet, etc.*). Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, sélectionnez le dossier dans lequel vous avez placé le fichier de mise à jour et lancez la procédure de mise à jour.
- **Paramètres avancés** - ouvre la boîte de dialogue **Paramètres avancés AVG** dans laquelle vous modifiez au besoin la **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** configuration. En général, il est recommandé de conserver les paramètres par défaut de l'application tels qu'ils ont été définis par l'éditeur du logiciel.
- **Paramètres du Pare-feu** - ouvre une nouvelle boîte de dialogue permettant de définir la configuration avancée du composant **Pare-feu**

9.1.5. Aide

- **Sommaire** - ouvre les fichiers d'aide du programme AVG
- **Obtenir de l'aide en ligne** - affiche le site Web d'[AVG](#) à la page du centre de support clients
- **Site Internet AVG** - ouvre la [page d'accueil AVG](#) (à l'adresse www.avg.fr)
- **A propos des virus et des menaces** - ouvre l'[Encyclopédie des virus en ligne](#), où vous pouvez consulter des informations détaillées sur le virus identifié
- **Réactiver** - ouvre la boîte de dialogue **Activer AVG** avec les données que vous avez saisies dans la boîte de dialogue **Personnaliser AVG** au cours du [processus d'installation](#). Dans cette boîte de dialogue, vous indiquez votre numéro de licence en lieu et place de la référence d'achat (*le numéro indiqué lors de l'installation d'AVG*) ou de votre ancien numéro (*si vous installez une mise à niveau du produit AVG, par exemple*).

- **Enregistrer maintenant** - renvoie à l'adresse du site Web d'enregistrement www.avg.fr. Veuillez compléter le formulaire d'enregistrement ; seuls les clients ayant dûment enregistré leur produit AVG peuvent bénéficier de l'assistance technique gratuite.
- **A propos de AVG** - ouvre la boîte de dialogue **Informations** comportant cinq onglets spécifiant le nom du programme, la version du programme et de la base de données virale, les informations système, le contrat de licence et les informations de contact d'**AVG Technologies CZ**.

9.2. Informations sur l'état de la sécurité

La section contenant les **informations sur l'état de la sécurité** figure dans la partie supérieure de la fenêtre principale AVG. Les informations sur l'état en cours de la sécurité du programme **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** sont toujours présentées à cet emplacement. Les icônes illustrées ont la signification suivante :



L'icône verte indique qu'AVG est pleinement opérationnel. Votre système est totalement protégé et à jour ; tous les composants installés fonctionnent convenablement.



L'icône orange signale qu'un ou plusieurs composants ne sont pas correctement configurés, il est conseillé d'examiner leurs propriétés ou paramètres. Aucun problème critique à signaler ; vous avez sans doute choisi de désactiver certains composants. Vous êtes protégé par AVG. Certains paramètres d'un composant réclament toutefois votre attention. Son nom est indiqué dans la section d'**informations sur l'état de la sécurité** .

Cette icône s'affiche également si, pour une raison quelconque, vous décidez d'[ignorer l'erreur d'un composant](#) (l'option **Ignorer l'état du composant** est disponible dans le menu contextuel apparaissant suite à un clic droit sur l'icône du composant en question dans la vue des composants de la fenêtre principale AVG). Vous pouvez être amené à utiliser cette option dans certaines situations, mais il est vivement conseillé de désactiver l'option **Ignorer l'état du composant** dès que possible.



L'icône de couleur rouge signale que le programme AVG est dans un état critique. Un ou plusieurs composants ne fonctionnent pas convenablement et


AVG n'est plus en mesure d'assurer la protection de l'ordinateur. Veuillez immédiatement vous porter sur le problème signalé. Si vous ne pouvez pas le résoudre, contactez l'équipe du [support technique AVG](#).

Il est vivement conseillé de ne pas ignorer les informations sur l'**état de la sécurité** et, en cas de problème indiqué, de rechercher immédiatement une solution. A défaut, vous risquez de mettre en péril la sécurité de votre système.

Remarque : vous pouvez à tout moment obtenir des informations l'état d'AVG en consultant l'[icône de la barre d'état système](#).

9.3. Liens d'accès rapide

Les liens d'accès rapide (panneau gauche de l'[interface utilisateur AVG](#)) permettent d'accéder immédiatement aux fonctions AVG les plus importantes et les plus utilisées :



- **Présentation**- ce lien permet de passer de l'interface AVG affichée à l'interface par défaut, qui affiche tous les composants installés - voir le chapitre [Présentation des composants >>](#)
- **Analyse de l'ordinateur** - ce lien affiche l'interface d'analyse d'AVG dans laquelle vous pouvez lancer directement des analyses, programmer des analyses ou modifier leurs paramètres - voir le chapitre [Analyse AVG >>](#)
- **Mise à jour** - ce lien ouvre l'interface de mise à jour et lance immédiatement le processus de mise à jour du programme AVG - voir le chapitre [Mises à jour AVG >>](#)

Ces liens sont accessibles en permanence depuis l'interface utilisateur. Lorsque vous cliquez sur un lien d'accès rapide, l'interface utilisateur graphique ouvre une nouvelle boîte de dialogue, mais les liens d'accès rapides restent disponibles. Par ailleurs, le

processus en cours d'exécution est représenté de manière visuelle - voir *illustration 2*.

9.4. Présentation des composants

La section **Présentation des composants** figure dans le panneau central de l'[interface utilisateur AVG](#). La section comprend deux parties :

- Présentation de tous les composants installés représentés par une icône accompagnée d'un message signalant si le composant est actif ou non
- Description du composant sélectionné

Dans **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**, le panneau de **présentation des composants** contient des renseignements sur les composants suivants :

- **Le composant Anti-Virus** garantit que l'ordinateur est protégé contre les virus essayant de pénétrer dans le système- [détails >>](#)
- **Le composant Anti-Spyware** analyse vos applications en arrière-plan lorsqu'elles sont activées - [détails >>](#)
- **Le composant Anti-Rootkit** détecte les programmes et les technologies cherchant à dissimuler des codes malveillants - [détails >>](#)
- **Le composant Pare-feu** régit la manière dont votre ordinateur échange des données avec les autres ordinateurs par Internet ou par le réseau local - [détails >>](#)
- **Le composant Scanner e-mail** vérifie la présence éventuelle de virus dans les mails entrants et sortants - [détails >>](#)
- **Le composant Licence** affiche le texte complet de l'accord de licence AVG - [détails >>](#)
- **LinkScanner** vérifie les résultats de la recherche affichés dans votre navigateur Internet - [détails >>](#)
- **Le composant Bouclier Web** analyse toutes les données téléchargées par le navigateur Internet - [détails >>](#)
- **Le composant Bouclier résident** s'exécute en arrière-plan et analyse les fichiers lorsqu'il sont copiés, ouverts ou enregistrés - [détails >>](#)
- **Le composant Mise à jour** recherche la présence d'une mise à jour AVG -

[détails >>](#)

Cliquer sur l'icône d'un composant permet de le mettre en surbrillance dans la vue générale des composants. Par ailleurs, la fonctionnalité de base du composant est décrite en bas de l'interface utilisateur. Cliquer deux fois sur l'icône d'un composant a pour effet d'ouvrir la propre interface du composant présentant une liste de données statistiques.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un composant : après l'ouverture de l'interface graphique du composant en question, vous serez en mesure de sélectionner l'état **Ignorer l'état du composant**. Sélectionnez cette option pour indiquer que vous avez noté l'[état incorrect du composant](#), mais que vous souhaitez conserver la configuration AVG en l'état et ne plus être avisé de l'erreur par la couleur grisée de l'[icône de la barre d'état système](#).


9.5. Statistiques

La section **Statistiques** figure en bas à gauche de l'[interface utilisateur AVG](#). Elle présente une liste d'informations sur le fonctionnement du programme :


- **Analyse** - indique la date à laquelle la dernière analyse a eu lieu
- **Mise à jour** - indique la date à laquelle une mise à jour a été exécutée pour la dernière fois
- **BD virale** - précise la version de la base de données virale actuellement installée
- **Versión d'AVG** - indique la version du programme actuellement installée (*le numéro se présente sous la forme 8.0.xx. 8.0 désigne la version du produit et xx le numéro du build*)
- **Expiration de la licence** - précise la date à laquelle votre licence AVG cessera d'être valide

9.6. Icône de la barre d'état système


L'icône de la barre d'état système (dans la barre des tâches Windows) précise l'état en cours d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. Elle est toujours visible dans la barre d'état, que la fenêtre principale AVG soit ouverte ou fermée.

Lorsqu'elle est simplement en couleur , l'icône de la **barre d'état système** indique que tous les composants AVG sont actifs et entièrement opérationnels. Par ailleurs, l'icône AVG dans la barre d'état s'affiche en couleurs. Si AVG signale une erreur mais

que vous en avez été averti et avez choisi d'**ignorer l'état du composant**.

Une icône grise avec un point d'exclamation  signale un problème (composant inactif, état d'erreur, etc.). Double-cliquez sur l'**icône de la barre d'état système** pour ouvrir la fenêtre et modifier un composant.

L'icône de la barre d'état système donne aussi des informations sur les activités actuelles du programme AVG et l'éventuel changement du statut du programme (*par exemple, le lancement automatique d'une analyse programmée ou d'une mise à jour, le changement de profil du pare-feu, une modification du statut d'un composant, une erreur...*) par la fenêtre contextuelle qui s'affiche depuis l'icône de la barre d'état système AVG :



L'**icône de la barre d'état système** peut aussi servir de lien d'accès rapide à la fenêtre principale AVG. Pour l'utiliser, il suffit de double-cliquer dessus. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'**icône de la barre d'état système**, un menu contextuel contenant les options suivantes apparaît :

- **Ouvrir l'Interface utilisateur AVG** - cette commande permet d'afficher l'[interface utilisateur AVG](#)
- **Mettre à jour** - cette option permet de lancer une mise à jour [immédiate](#)
- **Quitter** - choisissez cette commande pour fermer AVG (*notez que vous ne fermez que l'interface utilisateur, le programme continue de s'exécuter en arrière-plan, de sorte que l'ordinateur reste protégé !*)

10. Composants AVG

10.1. Anti-Virus

10.1.1. Principes de l'Anti-Virus

Le moteur d'analyse du logiciel anti-virus examine les fichiers et l'activité des fichiers (ouverture/fermeture des fichiers, etc.) afin de déceler la présence de virus connus. Tout virus détecté sera bloqué, puis effacé ou placé en quarantaine. La plupart des anti-virus font également appel à la méthode heuristique en utilisant les caractéristiques des virus, appelées également signatures des virus, pour analyser les fichiers. En d'autres termes, l'analyse anti-virus est en mesure de filtrer un virus inconnu si ce nouveau virus porte certaines caractéristiques de virus existants.

Rappelons que la fonction essentielle d'une protection anti-virus consiste à empêcher l'exécution de tout virus inconnu sur l'ordinateur.

Aucune technologie n'est infaillible, c'est pourquoi la fonction **Anti-Virus** combine plusieurs technologies pour repérer ou identifier un virus et garantir la protection de votre ordinateur :

- Analyse - recherche d'une chaîne de caractère typique d'un virus donné
- Analyse heuristique - émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement de machine virtuelle
- Détection générique - détection des instructions caractéristiques d'un virus ou d'un groupe de virus donné

AVG peut aussi analyser et détecter des exécutables ou bibliothèques DLL qui peuvent se révéler malveillants pour le système. De telles menaces portent le nom de programmes potentiellement dangereux (types variés de spywares, d'adwares, etc.). Enfin, AVG analyse la base de registre de votre système afin de rechercher toute entrée suspecte, les fichiers Internet temporaires ou les cookies. Il vous permet de traiter les éléments à risque de la même manière que les infections.

10.1.2. Interface de l'Anti-Virus



L'interface du composant **Anti-Virus** donne des informations de base sur la fonctionnalité du composant, sur son état actuel (Le composant *Anti-Virus est actif.*), ainsi que des statistiques sur la fonction **anti-virus** :

- **Signatures dans la base de données**- indique le nombre de virus définis dans la version actualisée de la base de données virale
- **Dernière mise à jour de la base de données**- précise la date et l'heure à laquelle la base de données a été mise à jour
- **Version de la base de données virale** - spécifie le numéro de la version la plus récente de la base de données ; ce nombre est incrémenté à chaque mise à jour de la base de données

L'interface du composant n'a qu'un seul bouton de commande (**Précédent**) - ce bouton permet de revenir à l'[interface utilisateur AVG](#) par défaut (présentation des composants).

Remarque : *l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous devez modifier la configuration d'AVG,*

sélectionnez le menu **Outils / Paramètres avancés** et modifiez la configuration d'AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui apparaît.

10.2. Anti-Spyware


10.2.1. Principes de l'Anti-Spyware

Le terme spyware désigne généralement un code malicieux et plus précisément un logiciel qui collecte des informations depuis l'ordinateur d'un utilisateur, à l'insu de celui-ci. Certains spywares installés volontairement peuvent contenir des informations à caractère publicitaire, des pop-ups ou d'autres types de logiciels déplaisants.

Actuellement, les sites Web au contenu potentiellement dangereux sont les sources d'infection les plus courantes. D'autres vecteurs comme la diffusion par mail ou la transmission de vers et de virus prédominent également. La protection la plus importante consiste à définir un système d'analyse en arrière-plan, activé en permanence (tel que le composant **Anti-Spyware**) agissant comme un bouclier résident afin d'analyser les applications exécutées en arrière-plan.

L'introduction de codes malicieux dans votre ordinateur, avant installation du programme AVG, ou en cas d'oubli de l'application des dernières mises à jour de la base de données **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** et du [programme](#) est un risque potentiel. Pour cette raison, AVG vous offre la possibilité d'analyser intégralement votre ordinateur à l'aide d'une fonction prévue à cet effet. Il se charge également de détecter les codes malicieux inactifs ou en sommeil (ceux qui ont été téléchargés, mais non activés).

10.2.2. Interface de l'Anti-Spyware



L'interface du composant **Anti-Spyware** donne un bref aperçu de la fonctionnalité du composant et fournit des informations sur son état actuel (Le composant *Anti-Spyware est actif*) et des statistiques sur le composant **Anti-Spyware** :

- **Signatures de spywares** : - indique le nombre d'exemples de spywares définis dans la dernière version de la base de données
- **Dernière mise à jour de la base de données**- précise la date et l'heure à laquelle la base de données a été mise à jour
- **Version de la base de données** - spécifie le numéro de la version de la base de données la plus récente ; ce nombre est incrémenté à chaque mise à jour de la base de données

L'interface du composant n'affiche qu'un seul bouton de commande (**Précédent**) - ce bouton permet de revenir à l'[interface utilisateur AVG](#) par défaut (présentation des composants).

Remarque : *l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous devez modifier la configuration d'AVG,*

sélectionnez le menu **Outils / Paramètres avancés** et modifiez la configuration d'AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui apparaît.


10.3. Anti-Rootkit

10.3.1. Principes de l'Anti-Rootkit

Le composant Anti-Rootkit est un outil spécialisé dans la détection et la suppression des rootkits. Ces derniers sont des programmes et technologies de camouflage destinés à masquer la présence de logiciels malveillants sur l'ordinateur.

Un rootkit est un programme conçu pour prendre le contrôle du système, sans l'autorisation de son propriétaire et de son administrateur légitime. Un accès matériel est rarement nécessaire car un rootkit est prévu pour s'introduire dans le système d'exploitation exécuté sur le matériel. En règle générale, les rootkits dissimulent leur présence dans le système en contournant ou en ne se conformant pas aux mécanismes de sécurité standard du système d'exploitation. Souvent, ils prennent la forme de chevaux de Troie et font croire aux utilisateurs que leur exécution est sans danger pour leurs ordinateurs. Pour parvenir à ce résultat, différentes techniques sont employées : dissimulation de processus aux programmes de contrôle ou masquage de fichiers ou de données système, au système d'exploitation.

10.3.2. Interface de l'Anti-Rootkit



L'interface utilisateur **Anti-Rootkit** décrit brièvement le fonctionnement du composant, indique son état actuel (Le composant *Anti-Rootkit est actif.*) et fournit des informations sur la dernière analyse **Anti-Rootkit** effectuée.

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue figure la section **Paramètres - Anti-Rootkit**, dans laquelle vous pouvez configurer les fonctions élémentaires de la détection de rootkits. Cochez tout d'abord les cases permettant d'indiquer les objets à analyser :

- **Rechercher dans les applications**
- **Rechercher parmi les DLL**
- **Rechercher parmi les pilotes**

Vous pouvez ensuite choisir le mode d'analyse des rootkits :

- **Analyse anti-rootkit rapide** - analyse seulement le dossier système (généralement, *c:\Windows*)
- **Analyse anti-rootkit complète** - analyse tous les disques accessibles sauf A: et B:

Les boutons de commande disponibles sont :

- **Rechercher les rootkits** - comme l'analyse anti-rootkit ne fait pas partie de l'[analyse complète de l'ordinateur](#), vous devez l'exécuter directement depuis l'interface **Anti-Rootkit** à l'aide de ce bouton
- **Enregistrer les modifications** : cliquez sur ce bouton pour enregistrer toutes les modifications réalisées dans cette interface et pour revenir à l'[Interface utilisateur AVG](#) par défaut (vue d'ensemble des composants)
- **Annuler** : cliquez sur ce bouton pour revenir à l'[Interface utilisateur AVG](#) par défaut (vue d'ensemble des composants) sans enregistrer les modifications que vous avez effectuées

10.4. Pare-Feu

10.4.1. Principes de fonctionnement du pare-feu

Un pare-feu est un système prévu pour appliquer des règles de contrôle d'accès entre plusieurs réseaux en bloquant/autorisant le trafic. Le composant Pare-feu dispose d'un jeu de règles destiné à protéger le réseau interne contre les attaques venant de l'extérieur (généralement d'Internet) et contrôle l'ensemble du trafic au niveau de chaque port réseau. Les communications sont évaluées en fonction de règles définies et sont ensuite autorisées ou interdites. Si le pare-feu détecte une tentative d'intrusion, il « bloque » l'opération de manière à empêcher l'intrus d'accéder à votre ordinateur.

Le pare-feu est configuré pour autoriser ou bloquer la communication interne ou externe (dans les deux sens, entrante ou sortante) passant par les ports définis et pour les applications définies. Par exemple, le pare-feu peut être configuré pour autoriser uniquement la transmission de données entrantes et sortantes transitant par Microsoft Internet Explorer. Toute tentative pour transmettre des données par un autre navigateur sera bloquée.

Le pare-feu empêche que des informations qui permettraient de vous identifier personnellement soient envoyées sans votre accord. Il régit la manière dont votre ordinateur échange des données avec les autres ordinateurs, que ce soit sur Internet ou dans un réseau local. Au sein d'une entreprise, le pare-feu permet de contrecarrer les attaques initiées par des utilisateurs internes, travaillant sur d'autres ordinateurs reliés au réseau.

Remarque : Le Pare-feu AVG n'est pas conçu pour les plateformes serveur !

Comment fonctionner le Pare-feu AVG

Dans AVG, le composant **Pare-feu** contrôle l'ensemble du trafic transitant sur chaque port de votre ordinateur. En fonction des règles définies, le **Pare-feu** évalue les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur (et qui cherchent à se connecter à Internet/au réseau local) ou les applications qui essaient de se connecter à votre ordinateur depuis l'extérieur. Pour chacune de ces applications, le **Pare-feu** autorise ou interdit les communications transitant sur les ports réseau. Par défaut, si l'application est inconnue (c'est-à-dire, aucune règle de **pare-feu** n'est définie), il vous sera demandé d'autoriser ou de bloquer la tentative de communication.

Actions possibles du Pare-feu :

- Autorise ou bloque automatiquement les tentatives de communication des [applications](#) connus ou demande votre confirmation
- Utilise des [profils](#) complets avec des règles prédéfinies en fonction de vos besoins
- Conserve une [archive](#) de tous les profils et paramètres définis
- [Change automatiquement de profil](#) lors de la connexion à divers réseaux ou de l'utilisation de divers adaptateurs réseau

10.4.2. Profils de pare-feu

Le [pare-feu](#) vous permet de définir des règles de sécurité spécifiques suivant si l'ordinateur est situé dans un domaine, s'il est autonome ou s'il s'agit d'un ordinateur portable. Chacune de ces options appelle un niveau de protection différent, géré par un profil particulier. En d'autres termes, un [profil de pare-feu](#) est une configuration spécifique du composant [Pare-feu](#). Vous pouvez utiliser plusieurs configurations prédéfinies de ce type.

Profils disponibles

- **Autoriser tout** - un profil système de [Pare-feu](#) prédéfini par l'éditeur, qui est toujours présent. Lorsque ce profil est activé, toutes les communications réseau sont autorisées et aucune règle de procédure de sécurité n'est appliquée, de la même manière que si la protection du [Pare-feu](#) était désactivée (*par exemple, toutes les applications sont autorisées, mais les paquets sont toujours vérifiés - pour désactiver complètement tout filtrage,*

vous devez désactiver le Pare-feu). Ce profil système ne peut pas être dupliqué ni supprimé et ses paramètres ne peuvent pas être modifiés.

- **Bloquer tout** - un profil système de **Pare-feu** prédéfini par le fabricant, qui est toujours présent. Lorsque ce profil est activé, toutes les communications réseau sont bloquées et l'ordinateur ne peut ni accéder à d'autres réseaux, ni recevoir des communications provenant de l'extérieur. Ce profil système ne peut pas être dupliqué ni supprimé et ses paramètres ne peuvent pas être modifiés.
- **Profils personnalisés** - générés à l'aide de l'**Assistant de configuration du Pare-feu**. Un maximum de trois profils personnalisés peuvent être générés par le biais de l'Assistant :
 - *Ordinateur isolé* – recommandé pour la plupart des ordinateurs à usage privé directement connectés à Internet.
 - *Ordinateur inclus dans un réseau* – recommandé pour les ordinateurs en réseau local, par exemple dans les écoles ou les réseaux d'entreprise. Etant donné que les ordinateurs en réseau sont généralement protégés par d'autres éléments de sécurité, le niveau de protection est moins élevé que dans d'autres profils.
 - *Réseau domestique* – recommandé pour les ordinateurs reliés en réseau, comme les très petits réseaux d'entreprise connectés en poste à poste, sans serveur central, par exemple.
 - *Ordinateur nomade* – recommandé pour les ordinateurs portables. Un ordinateur nomade, se connecte à Internet à partir de diverses sources inconnues et non sécurisées (cyber café, chambre d'hôtel,...). Ce profil applique le plus haut niveau de sécurité.

Changement de profil


L'utilitaire Changement de profil permet au **Pare-feu** de changer automatiquement de profil lorsqu'il détecte une activité sur un adaptateur réseau ou lorsque vous êtes connecté sur un certain type de réseau. Si aucun profil n'a été assigné à une zone de réseau, à la prochaine connexion à cette zone, une boîte de dialogue du **Pare-feu** vous invitera à lui attribuer un profil.

Vous pouvez assigner des profils à toutes les interfaces réseau ou à toutes les zones de réseau et définir des paramètres complémentaires dans la boîte de dialogue **Profils adaptateurs et réseaux**, où vous pouvez aussi désactiver cette

fonctionnalité si vous ne désirez pas l'utiliser. *Dans ce cas, quel que soit le type de la connexion, le profil par défaut sera utilisé.*

Les utilisateurs d'un ordinateur portable, par exemple, trouveront très pratique cette fonctionnalité, car ils utilisent plusieurs interfaces réseau pour se connecter (WiFi, Ethernet, etc.). Si vous possédez un ordinateur de bureau et n'utilisez qu'un seul type de connexion (*par exemple, une connexion câblée à Internet*), vous n'avez pas besoin de vous soucier du basculement de profil, car vous ne l'utiliserez probablement jamais

10.4.3. Interface du Pare-feu



L'interface du composant **Pare-feu** donne des informations de base sur la fonctionnalité du composant, ainsi que des données statistiques sur le **Pare-feu** :

- **Le pare-feu est activé depuis** - temps écoulé depuis le dernier démarrage du Pare-feu
- **Paquets bloqués** - nombre de paquets bloqués par rapport au nombre total de paquets vérifiés
- **Total des paquets** - nombre total de paquets vérifiés au cours de l'exécution du Pare-feu

Section Paramètres du pare-feu

- **Sélectionner le profil du pare-feu** - dans la liste déroulante, sélectionnez un profil défini - deux profils sont disponibles en permanence (les *profils par défaut* **Autoriser tout** et **Bloquer tout**), les autres profils sont insérés au cours de l'exécution de l'**Assistant de configuration du Pare-feu** ou en modifiant un profil dans la boîte de dialogue **Profils** des **paramètres du Pare-feu**.
- Etat du Pare-feu :
 - **Pare-feu activé** - sélectionnez cette option pour autoriser la communication avec les applications dont le jeu de règles est "Autorisé" dans le profil de **Pare-feu** sélectionné
 - **Pare-feu désactivé** - cette option désactive intégralement le **Pare-feu** : l'ensemble du trafic réseau est autorisé sans aucune vérification.
 - **Mode Urgence (bloque tout le trafic Internet)** - cette option bloque l'ensemble du trafic sur chaque port réseau ; le **Pare-feu** fonctionne, mais le trafic réseau est intégralement arrêté
- **Activer le mode jeu** - Cochez cette case pour vous assurer que pendant l'exécution d'applications plein écran (jeux, présentations PowerPoint, etc.), le **pare-feu** n'affichera pas de questions sur le blocage des communications ou des applications inconnues. Si une application inconnue tente de communiquer par le réseau pendant ce temps, le **pare-feu** autorise ou bloque automatiquement la tentative selon les paramètres définis dans le profil actif.

Remarque : l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous êtes amené à modifier la configuration du Pare-feu, cliquez sur le menu **Outils / Paramètres du Pare-feu** et modifiez la configuration du Pare-feu dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés d'AVG** qui apparaît.

Les boutons de commande disponibles sont :

- **Assistant de configuration** - cliquez sur le bouton pour lancer l'**Assistant de configuration du Pare-feu** et laissez-vous guider, étape par étape, pendant la procédure de configuration du composant **Pare-feu**
- **Enregistrer** - cliquez sur ce bouton pour enregistrer et appliquer les

modifications entrées dans la boîte de dialogue

- **Annuler** - cliquez sur ce bouton pour revenir à l'[interface utilisateur AVG](#) par défaut (*présentation des composants*)

10.5. Scanner e-mail

10.5.1. Principes du Scanner e-mail


Le courrier électronique figure parmi les sources les plus courantes d'infection par virus ou Cheval de Troie. Les techniques d'hameçonnage (ou phishing) et d'envoi de messages non sollicités en masse (spam) rendent la messagerie encore plus vulnérable. Les comptes gratuits de messagerie offrent un risque élevé de réception de mails malveillants, d'autant qu'ils utilisent rarement une technologie anti-spam et qu'ils sont très prisés des particuliers. Par ailleurs, en consultant des sites inconnus depuis leur domicile et en fournissant leurs données personnelles (adresse e-mail, par exemple) dans des formulaires en ligne, ces usagers contribuent à augmenter les risques d'attaque par mail. Les sociétés utilisent généralement des comptes de messagerie à usage professionnel et appliquent des filtres anti-spam et autres moyens pour réduire ce risque.

Le composant **Scanner e-mail** se charge de vérifier chaque message envoyé ou reçu afin de vous prémunir des dangers spécifiques aux systèmes de messagerie. AVG est compatible avec les principaux clients de messagerie du marché (comme MS Outlook, The bat! ou Eudora) et avec tous les autres clients de messagerie de type SMTP/POP3 tels qu'Outlook Express. Il gère également les connexions cryptées de type SSL.

Remarque : *AVG E-mail Scanner n'est pas conçu pour les plateformes serveur !*

Lorsque des virus sont détectés, ils sont immédiatement placés en **Quarantaine**. Certains clients de messagerie sont capables de reconnaître les messages contenant du texte, certifiant que les mails envoyés et reçus ont été analysés.

10.5.2. Interface du Scanner e-mail



La boîte de dialogue du composant **Scanner e-mail** décrit de façon concise la fonctionnalité du composant et signale son état actuel (Le composant *Scanner e-mail* est *actif*). Elle donne également les informations statistiques suivantes :

- **Nombre total de mails analysés** - nombre des messages vérifiés depuis le dernier lancement du **Scanner e-mail** (si nécessaire, cette valeur peut être rétablie ; par exemple pour des besoins de statistiques : Rétablir la valeur)
- **Menaces identifiées et bloquées** - indique le nombre d'infections détectées dans les messages depuis le dernier lancement de **Scanner e-mail**
- **Protection de messagerie installée** : informations sur le plug-in de protection de messagerie adapté à votre client de messagerie installé par défaut

Configuration standard du composant

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, une section intitulée **Paramètres du Scanner e-mail** permet de modifier certaines fonctions élémentaires de la fonctionnalité du composant :

- **Analyser les messages entrants**- cochez cette case pour instaurer l'analyse de tous les courriers adressés à votre compte (*choix activé par défaut et fortement recommandé*)
- **Analyser les messages sortants** : cochez cette case pour confirmer que tous les messages envoyés à partir de votre compte doivent être analysés (*par défaut, cette option est désactivée*)
- **Afficher l'icône de notification durant l'analyse des messages** : pendant l'analyse, le composant [Scanner e-mail](#) affiche une boîte de dialogue indiquant l'opération en cours (*connexion au serveur, téléchargement d'un message, analyse du message, etc.*)

La configuration avancée du composant **Scanner e-mail** est accessible par le biais de l'option de menu **Outils/Paramètres avancés**. Notez toutefois que cette tâche devrait être réservée aux seuls utilisateurs expérimentés.


Remarque : l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous devez modifier la configuration d'AVG, sélectionnez le menu **Outils / Paramètres avancés** et modifiez la configuration d'AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui apparaît.

Boutons de commande

Les boutons de commande disponibles dans l'interface du **Scanner e-mail** sont les suivants :

- **Enregistrer les modifications** - cliquez sur ce bouton pour enregistrer et appliquer les modifications apportées dans cette boîte de dialogue
- **Annuler** - cliquez sur ce bouton pour revenir à l'[interface utilisateur AVG](#) par défaut (présentation des composants)

10.5.3. Détection du Scanner e-mail




Dans la boîte de dialogue **Détection du Scanner e-mail** (accessible via l'option de menu *Historique / Détection du Scanner e-mail*), vous verrez la liste de tous les éléments détectés par le composant **Scanner e-mail**. Les informations suivantes accompagnent chaque objet détecté :

- **Infection** - description (et éventuellement le nom) de l'objet détecté
- **Objet** - emplacement de l'objet
- **Résultat** - action effectuée sur l'objet détecté
- **Type d'objet** - type de l'objet détecté

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, sous la liste, vous trouverez des informations sur le nombre total d'objets détectés répertoriés ci-dessus. Par ailleurs, vous êtes libre d'exporter la liste complète des objets détectés dans un fichier (**Exporter la liste dans le fichier**) et de supprimer toutes les entrées des objets détectés (**Vider la liste**).

10.6. Licence



L'interface du composant **Licence** fournit une description sommaire du fonctionnement du composant et des informations sur son état actuel (le composant *Licence est actif.*) et les renseignements suivants :

- **Numéro de licence** - précise le numéro de licence complet. Lorsque vous saisissez un numéro de licence, vous devez le saisir exactement tel qu'il est affiché. Pour des questions de commodité, la boîte de dialogue **Licence** contient le bouton **Copier le numéro de licence** : il suffit de cliquer sur ce bouton pour copier le numéro de licence dans le Presse-papiers, vous pouvez ensuite le coller à l'endroit souhaité (raccourci **CTRL+V**).
- **Type de licence** - indique l'édition de produit définie par votre numéro de licence.
- **Expiration de la licence** - cette date détermine la durée de validité de la licence. Pour continuer d'utiliser AVG après cette date, il est nécessaire de renouveler votre licence. Le [renouvellement peut être réalisé en ligne](#) sur le site Web d'AVG.
- **Nombre de postes** - nombre de postes de travail sur lequel vous êtes autorisé à installer le produit AVG.

Boutons de commande

- **Copier le numéro de licence** - cliquez sur le bouton pour insérer le numéro de licence dans le Presse-papiers (*identique à CTRL+C*), puis collez-le là où vous le souhaitez
- **Réactiver** - affiche la boîte de dialogue **Activer AVG** avec les données que vous avez saisies dans la boîte de dialogue **Personnaliser AVG** au cours du [processus d'installation](#). Dans cette boîte de dialogue, vous indiquez votre numéro de licence en lieu et place de la référence d'achat (*le numéro indiqué lors de l'installation d'AVG*) ou de votre ancien numéro (*si vous installez une mise à niveau du produit AVG, par exemple*).
- **Enregistrer maintenant** - renvoie à l'adresse du site Web d'enregistrement (www.avg.fr). Merci de compléter le formulaire d'enregistrement ; seuls les clients ayant dûment enregistré leur produit AVG peuvent bénéficier de l'assistance technique gratuite.
- **Précédent** - cliquez sur ce bouton pour revenir à l'[interface utilisateur AVG](#) par défaut (présentation des composants)

10.7. LinkScanner

10.7.1. Principes de LinkScanner

LinkScanner deux fonctionnalités, à savoir : [AVG Active Surf-Shield](#) et [AVG Search Shield](#).

[Safe Surf feature](#) bloque les attaques par téléchargements cachés (exploits) en s'assurant que les pages Web que vous visitez sont sécurisées au moment où vous allez cliquer sur le lien correspondant.

[AVG Search Shield](#) fonctionne avec les moteurs de recherche Google, Yahoo! et MSN afin de prononcer un diagnostic en temps réel sur l'ensemble des résultats de recherche et notamment sur les encarts publicitaires. Pour cela, la fonction affiche une icône précisant le score obtenu en matière de sécurisation pour chaque site.

Remarque : AVG Link Scanner n'est pas conçu pour les plateformes serveur !

10.7.2. Interface de LinkScanner

Le composant **LinkScanner** comprend deux éléments que vous pouvez activer/désactiver dans l'interface du **composant LinkScanner**:





- **Activer AVG SearchShield** - (*paramètre activé par défaut*) : icônes de notification portant sur les recherches effectuées dans Google, Yahoo ou MSN ; le contenu des sites renvoyés par ces moteurs de recherche a été préalablement vérifié.
- **Activer AVG Active Surf-Shield** : (*paramètre activé par défaut*) : protection active (*en temps réel*) contre les sites hébergeant des exploits, lors de la demande d'accès. Les connexions à des sites malveillants et leur contenu piégé sont bloqués au moment où l'utilisateur demande à y accéder via un navigateur Web (*ou toute autre application qui utilise le protocole HTTP*).
- **Activer le rapport à AVG des sites Web utilisant des exploits - cochez cette case pour permettre le retour d'informations sur les exploits et sites frauduleux identifiés par les utilisateurs via les fonctions Safe Surf et Safe Search**, et alimenter la base de données d'informations sur les activités malveillantes sur Internet.


10.7.3. AVG Search-Shield


Lorsque vous naviguez sur Internet en ayant pris soin d'activer **AVG Search-Shield**, une vérification s'effectue sur tous les résultats de recherche retournés par la plupart des moteurs de recherche comme Yahoo!, Google, MSN, etc. sont analysés. Grâce à cette vérification de liens et au signalement des mauvais liens, les liens dangereux ou suspects sont systématiquement signalés dans la [barre d'outils de sécurité d'AVG](#) avant que vous ne les ouvriez. Vous naviguez ainsi en toute sécurité uniquement dans des sites Web sécurisés.


Lorsqu'un lien proposé dans une page de résultats de recherche fait l'objet d'une évaluation, une icône particulière apparaît pour indiquer qu'une vérification du lien est en cours. Une fois l'évaluation terminée, l'icône d'information appropriée s'affiche :

 La page associée est sécurisée (avec le moteur de recherche Yahoo! intégré à la [barre d'outils de sécurité d'AVG](#) cette icône ne sera pas affichée).

 La page associée ne contient pas de menaces, mais paraît néanmoins suspecte (*son origine comme son objet n'est pas explicite. Il est par conséquent préférable de ne pas l'utiliser pour les achats électroniques, etc.*).

 La page associée au lien semble fiable, mais contient des liens vers des pages dont le contenu est dangereux ou dont le code est suspect même s'il ne présente pas de menaces directes pour le moment.

 La page associée contient des menaces actives ! Pour votre propre sécurité, vous n'êtes pas autorisé à visiter la page.

 La page associée n'étant pas accessible, elle ne peut pas faire l'objet d'une analyse.

Le fait de placer le pointeur sur une icône d'évaluation permet d'obtenir des informations sur le lien en question. Ces informations fournissent des renseignements supplémentaires sur la menace éventuelle, l'adresse IP du lien et la date de l'analyse effectuée par AVG:



10.7.4. AVG Active Surf-Shield

Cette protection puissante bloque le contenu malveillant de toute page Web que vous êtes sur le point d'afficher et empêche son téléchargement sur l'ordinateur. Lorsque cette fonction est activée, cliquer sur un lien ou saisir une adresse URL menant à un site dangereux, bloque automatiquement l'ouverture de la page Web correspondante prévenant toute infection. Il est important de garder en mémoire que les pages Web contenant des exploits peuvent infecter votre ordinateur au détour d'une simple visite du site incriminé. Pour cette raison, quand vous demandez à consulter une page Web dangereuse contenant des exploits et d'autres menaces sérieuses, la **[barre d'outils de sécurité AVG](#)** n'autorisera pas votre navigateur à l'afficher.

Si vous rencontrez un site Web malveillant, la **[barre d'outils de sécurité AVG](#)** vous le signalera depuis votre navigateur en affichant un écran comparable à celui-ci :



Si malgré cette mise en garde vous maintenez votre souhait de visiter la page infectée, le lien vers la page est mis à disposition, ***mais la navigation n'est pas recommandée.***

10.8. Bouclier Web

10.8.1. Principes du Bouclier Web

Le Bouclier Web est une protection résidente en temps réel ; il analyse le contenu des pages Web visitées (et les fichiers qu'elles contiennent) avant qu'elles ne soient affichées dans le navigateur ou téléchargées sur l'ordinateur.

Lorsque le Bouclier Web détecte la présence de scripts Java dangereux dans la page demandée, il bloque son affichage. Il peut aussi reconnaître les codes malveillants contenus dans une page et arrêter immédiatement le téléchargement afin que ces codes ne s'infiltrent pas dans l'ordinateur.

Remarque : *le Bouclier Web AVG n'est pas conçu pour les plateformes serveur !*


10.8.2. Interface du Bouclier Web

L'interface du composant **Bouclier Web** décrit le comportement de ce type de protection. Vous trouverez par la suite plus d'informations sur l'état actuel du composant (*Le bouclier Web est actif et totalement opérationnel.*). Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, vous trouverez des options d'édition élémentaires pour ce composant.

Configuration standard du composant

En premier lieu, vous avez le choix d'activer ou de désactiver le **Bouclier Web** en cochant la case **Activer le Bouclier Web**. Cette option est sélectionnée par défaut : le composant **Bouclier Web** est donc actif. Si toutefois, pour une raison valable, vous deviez modifier ces paramètres, nous vous recommandons de laisser ce composant actif. Lorsque la case est cochée et que le **Bouclier Web** est en cours d'exécution, des options de configuration supplémentaires sont proposées, que vous pouvez modifier sous deux onglets :

- **Web** - permet de modifier la configuration du composant chargé d'analyser le contenu des sites Web. L'interface d'édition propose plusieurs options de configuration élémentaires, décrites ci-après :




- **Protection Web** - cette option confirme que le **Bouclier Web** doit analyser le contenu des pages Web. Si elle est activée (*par défaut*), vous pouvez activer/désactiver les options suivantes :

- ⚙ **Vérifier les archives** - analyse le contenu des archives éventuelles contenues dans la page Web à afficher
- ⚙ **Analyser les programmes potentiellement dangereux** - recherche la présence éventuelle de programmes potentiellement dangereux (*exécutables fonctionnant comme des codes espions ou des spywares*) inclus dans la page Web à afficher
- ⚙ **Utiliser l'analyse heuristique** - analyse le contenu de la page à afficher en appliquant la méthode heuristique (*émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement informatique virtuel - voir le paragraphe [Principes de l'Anti-Virus](#)*)
- ⚙ **Taille maximale de fichier à analyser** - si des fichiers inclus figurent dans la page affichée, vous pouvez aussi analyser leur contenu avant de les télécharger sur l'ordinateur. Notez cependant que l'analyse de fichiers volumineux peut prendre du temps et ralentir considérablement le téléchargement de la page Web. Utilisez le curseur pour fixer la taille de fichier maximale que le **Bouclier**

Web peut prendre en charge. Même si le fichier téléchargé est plus volumineux que le maximum spécifié et ne peut donc pas être analysé par le **Bouclier Web**, vous restez protégé : si le fichier est infecté, le **Bouclier résident** le détecte immédiatement.

- **Messagerie instantanée** : permet de modifier les paramètres du composant portant sur l'analyse de la messagerie instantanée (*par exemple, ICQ, MSN Messenger, Yahoo...*).



- Protection de la messagerie instantanée - cochez cette case si vous voulez que le Bouclier Web vérifie que les communications en ligne sont exemptes de virus. Si l'option est activée, vous pouvez préciser l'application de messagerie instantanée à contrôler (actuellement, **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** prend en charge les applications ICQ, MSN et Yahoo).

Remarque : *l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous devez modifier la configuration d'AVG, sélectionnez le menu **Outils / Paramètres avancés** et modifiez la configuration d'AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui apparaît.*

Boutons de commande

Les boutons de commande disponibles dans l'interface du **Bouclier Web** sont :

- **Enregistrer** - cliquez sur ce bouton pour enregistrer et appliquer les modifications entrées dans la boîte de dialogue
- **Annuler** - cliquez sur ce bouton pour revenir à l'[interface utilisateur AVG](#) par défaut (avec la présentation générale des composants)

10.8.3. Détection Bouclier Web

Bouclier Web - Il analyse le contenu des pages Web visitées (et les fichiers qu'elles contiennent) avant qu'elles ne soient affichées dans le navigateur ou téléchargées sur l'ordinateur. Vous serez immédiatement informé grâce à la boîte de dialogue suivante si une menace est détectée :



La page Web suspecte ne sera pas ouverte, et la détection de la menace sera consignée dans la liste des **Objets trouvés par Bouclier Web**, qui est accessible via le menu système Historique / Objets trouvés par Bouclier Web).


10.9. Bouclier résident

10.9.1. Principes du Bouclier résident

Le **Bouclier résident** analyse les fichiers lorsqu'ils sont copiés, ouverts ou enregistrés. S'il détecte un virus dans un fichier, il interrompt l'opération en cours et ne donne pas ainsi la possibilité au virus de s'activer. Le **Bouclier résident**, chargé

dans la mémoire de l'ordinateur au cours du démarrage du système, fournit également une protection vitale des zones système de l'ordinateur.

10.9.2. Interface du Bouclier résident



Outre une présentation des données statistiques les plus importantes et de l'état actuel du composant (*Le Bouclier résident est actif et entièrement opérationnel*), l'interface du **Bouclier résident** fournit également les valeurs des paramètres fondamentaux du composant. Les données statistiques fournies sont les suivantes :

- **Le Bouclier résident est actif depuis**- indique le temps écoulé depuis le lancement du composant
- **Menaces identifiées et bloquées** - nombre d'infections détectées dont l'ouverture ou l'exécution a été bloquée (*si nécessaire, cette valeur peut être rétablie ; par exemple pour des besoins de statistique : Rétablir la valeur*)

Configuration standard du composant

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue figure la section **Paramètres du Bouclier résident**, où vous pouvez éditer les paramètres de base du composant (comme pour tous les autres composants, la configuration détaillée est accessible via

la commande *Paramètres avancée* du menu système *Fichier*).

L'option **Le Bouclier résident est actif** permet d'activer ou désactiver la protection résidente. Par défaut, cette fonction est activée. Si la protection résidente est activée, vous pouvez définir plus précisément la manière dont les infections détectées sont traitées (c'est-à-dire supprimées) :

- automatiquement (**Supprimer automatiquement toutes les menaces**)
- ou seulement après accord de l'utilisateur (**Me demander avant de supprimer les menaces**)

Cette option n'a pas d'impact sur le niveau de la sécurité, mais reflète uniquement les préférences utilisateur.

Dans les deux cas, vous conservez la possibilité de **supprimer automatiquement les cookies**. Dans certaines circonstances, vous pouvez activer cette option pour appliquer le niveau de sécurité le plus élevé. Notez que cette option est désactivée par défaut. (*cookies : des portions de texte envoyées par un serveur à un navigateur Web et renvoyées en l'état par le navigateur chaque fois que ce dernier accède au serveur. Les cookies HTTP servent à authentifier, à suivre et à gérer certaines informations sur les utilisateurs telles que leurs préférences en matière de site ou le contenu de leurs paniers d'achat électroniques*).

Remarque : *l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous devez modifier la configuration d'AVG, sélectionnez le menu **Outils / Paramètres avancés** et modifiez la configuration d'AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui apparaît.*

Boutons de commande


Les boutons de commande disponibles dans l'interface du **Bouclier résident** sont :

- **Gérer les exceptions** - ouvre la boîte de dialogue [Répertoires exclus du Bouclier résident](#) où vous pouvez définir les dossiers à ne pas inclure dans la recherche du [Bouclier résident](#)
- **Enregistrer les modifications** - cliquez sur ce bouton pour enregistrer et appliquer les modifications apportées dans cette boîte de dialogue
- **Annuler** - cliquez sur ce bouton pour revenir à l'[interface utilisateur AVG](#)

par défaut (présentation des composants)


10.9.3. Détection du Bouclier résident

Le composant Bouclier résident analyse les fichiers lorsqu'ils sont copiés, ouverts ou enregistrés. Lorsqu'un virus ou tout autre type de menace est détecté, vous êtes averti immédiatement via la boîte de dialogue suivante :



Cette boîte de dialogue fournit des informations sur la menace détectée et vous invite à décider d'une action à prendre :

- **Réparer** : si la réparation est possible, AVG va nettoyer automatiquement le fichier infecté ; cette option est l'action recommandée
- **Placer en quarantaine** : le virus sera placé dans la [Quarantaine d'AVG](#)
- **Ignorer** : nous vous recommandons fortement de ne PAS utiliser cette option sauf si vous avez une très bonne raison de le faire !



La **détection du Bouclier résident** répertorie les objets détectés par le **Bouclier résident** comme étant dangereux, puis réparés ou déplacés en **quarantaine**. Les informations suivantes accompagnent chaque objet détecté :

- **Infection**- description (et éventuellement le nom) de l'objet détecté
- **Objet** - emplacement de l'objet
- **Résultat** - action effectuée sur l'objet détecté
- **Type d'objet** - type de l'objet détecté
- **Processus** - action réalisée pour solliciter l'objet potentiellement dangereux en vue de sa détection

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, sous la liste, vous trouverez des informations sur le nombre total d'objets détectés répertoriés ci-dessus. Par ailleurs, vous êtes libre d'exporter la liste complète des objets détectés dans un fichier (**Exporter la liste dans le fichier**) et de supprimer toutes les entrées des objets détectés (**Vider la liste**). Le bouton **Actualiser la liste** permet de rafraîchir la liste des menaces détectées par le **Bouclier résident**. Le bouton **Précédent** vous permet de basculer vers l'**Interface utilisateur AVG** par défaut (aperçu des composants).

10.10. Mise à jour

10.10.1. Principes du composant Mise à jour

Aucun logiciel de sécurité ne peut garantir une protection fiable contre la diversité des menaces à moins d'une mise à jour régulière. Les auteurs de virus sont toujours à l'affût de nouvelles failles des logiciels ou des systèmes d'exploitation. Chaque jour apparaissent de nouveaux virus, malwares et attaques de pirates. C'est pour cette raison que les éditeurs de logiciels ne cessent de diffuser des mises à jour et des correctifs de sécurité visant à combler les vulnérabilités identifiées.

C'est pourquoi il est essentiel de mettre régulièrement à jour votre produit AVG !

L'objet du composant **Mise à jour** est de vous aider à gérer la régularité des mises à jour. Dans ce composant, vous pouvez planifier le téléchargement automatique des fichiers de mise à jour par Internet ou depuis le réseau local. Les mises à jours de définitions de virus fondamentales doivent être exécutées quotidiennement si possible. Les mises à jour du programme, moins urgentes, peuvent se faire sur une base hebdomadaire.

Remarque : *veuillez lire attentivement le chapitre [Mises à jour AVG](#) pour plus d'informations sur les différents types et niveaux de mises à jour.*

10.10.2. Interface du composant Mise à jour



L'interface de **Mise à jour** affiche des informations sur la fonctionnalité du composant et son état actuel (Le composant *Mise à jour est actif*), ainsi que des données statistiques :

- **Dernière mise à jour** - précise la date et l'heure à laquelle la base de données a été mise à jour
- **Version de la base de données virale** - spécifie le numéro de la version la plus récente de la base de données ; ce nombre est incrémenté à chaque mise à jour de la base de données

Configuration standard du composant

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, section **Paramètres - Mise à jour**, vous pouvez modifier les règles appliquées au lancement des mises à jour. Vous pouvez choisir de télécharger automatiquement les fichiers de mise à jour (**Exécuter les mises à jour automatiques**) ou simplement à la demande. Par défaut, l'option **Exécuter les mises à jour automatiques** est activée (option recommandée). Le téléchargement régulier des fichiers de mise à jour les plus récents est un facteur vital pour les performances de tout logiciel de sécurité.

Il est possible de préciser le moment auquel exécuter la mise à jour :

- **Régulièrement** - définissez la périodicité
- **A intervalle spécifique** - définissez le jour et la date

Par défaut, la mise à jour a lieu toutes les 4 heures. Il est généralement recommandé de conserver les paramètres par défaut et de ne les modifier qu'en cas d'absolue nécessité.

Remarque : *l'éditeur du logiciel a configuré tous les composants AVG de manière à obtenir des performances optimales. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration AVG sans motif valable. Tout changement de ces paramètres doit être réalisé par un utilisateur expérimenté. Si vous devez modifier la configuration d'AVG, sélectionnez le menu **Outils / Paramètres avancés** et modifiez la configuration d'AVG dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés d'AVG](#) qui apparaît.*

Boutons de commande

Les boutons de commande disponibles dans l'interface du **Mise à jour** sont :


- **Mise à jour** - exécute une [mise à jour immédiate](#)
- **Enregistrer les modifications** - cliquez sur ce bouton pour enregistrer et appliquer les modifications apportées dans cette boîte de dialogue
- **Annuler** - cliquez sur ce bouton pour revenir à l'interface utilisateur AVG_ par défaut (présentation des composants)

10.11. Barre d'outils de sécurité AVG

La **barre d'outils de sécurité AVG** est conçue pour fonctionner avec **MS Internet Explorer** (version 6.0 ou supérieure) et avec **Mozilla Firefox** (version 1.5 ou supérieure).

Remarque : *la Barre de sécurité AVG n'est pas conçue pour les plateformes serveur !*

Une fois installée, **la barre d'outils de sécurité AVG** apparaît par défaut sous la barre d'adresse de votre navigateur :




La **barre d'outils de sécurité AVG** comprend les éléments suivants :


- **Icône du logo AVG** - donne accès aux éléments généraux de la barre d'outils. Cliquez sur le logo afin d'être redirigé vers le site Web d'AVG (www.avg.com). Un clic sur le pointeur situé en regard de l'icône AVG donne accès aux éléments suivants :
 - **Informations sur la barre d'outils** - un lien vers la page d'accueil de la **barre d'outils de sécurité AVG** qui contient des informations détaillées sur la protection de la barre d'outils
 - **Lancement d'AVG 8.0** - ouvre l'interface utilisateur [AVG 8](#)
 - **Options** - ouvre une boîte de dialogue de configuration vous permettant d'adapter les paramètres de la **barre d'outils de sécurité AVG** à vos besoins. La boîte de dialogue comprend deux pages d'onglet :
 - ⊗ **Générales** - sous cet onglet, vous trouverez deux sections appelées **Boutons** et **Notes**.

La section **Boutons** vous permet de définir quels boutons sont visibles ou masqués dans la **barre d'outils de sécurité AVG**. Par défaut, tous les boutons sont visibles.

La section **Notes** permet de déterminer le type de notes que vous souhaitez voir dans les résultats de vos recherches. Par défaut, toutes les notes sont visibles, mais vous pouvez masquer certaines d'entre elles (*lors des recherches à partir de la zone de recherche Yahoo!, seuls les résultats sécurisés sont affichés*).



⚙️ **Avancé** - dans la page de cet onglet, vous pouvez modifier les fonctions de la **barre d'outils de sécurité AVG**. Par défaut, toutes les fonctions d'[AVG Search-Shield](#) et d'[AVG Active Surf-Shield](#) sont activées.



- **Mise à jour** - recherche les nouvelles mises à jour pour la **barre d'outils de sécurité AVG**
- **Aide** - regroupe les fonctions permettant d'ouvrir le fichier d'aide, de contacter le [support technique d'AVG](#) ou de consulter les informations

sur la version en cours de la barre d'outils


- **Zone de recherche Yahoo!** - un moyen facile et sécurisé pour parcourir le Web à l'aide de Yahoo! . Saisissez un mot ou une expression dans la zone de recherche, puis cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche directement sur le serveur Yahoo!, quelle que soit la page affichée. La zone de recherche récapitule l'historique des recherches. Les recherches effectuées via la zone de recherche sont analysées par la protection AVG Search-Shield.
- **Bouton AVG Active Surf-Shield** - ce bouton (actif/inactif) contrôle l'état de la protection [AVG Active Surf-Shield](#)
- **Bouton AVG Search-Shield** - ce bouton actif/inactif contrôle l'état de la protection [AVG Search-Shield](#)
- **Bouton Infos sur AVG** - fournit des liens vers des informations de sécurité importantes sur le site Web d'AVG (www.avg.fr)

11. Paramètres avancés d'AVG

La boîte de dialogue de configuration avancée d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu** a pour effet d'ouvrir une nouvelle fenêtre intitulée **Paramètres avancés d'AVG**. Cette fenêtre se compose de deux parties : la partie gauche présente une arborescence qui permet d'accéder aux options de configuration du programme. Sélectionnez le composant dont vous voulez corriger la configuration (*ou celle d'une partie spécifique*) pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante dans la partie droite de la fenêtre.

11.1. Affichage

Le premier élément de l'arborescence de navigation, **Affichage**, porte sur les paramètres généraux de l'[interface utilisateur AVG](#) et sur des options élémentaires du comportement de l'application :



Sélection de la langue

La section **Sélection de la langue** permet de choisir dans le menu déroulant la langue qui sera utilisée dans l'ensemble de l'[interface utilisateur AVG](#). La liste

déroulante ne propose que les langues préalablement choisies au cours du [processus d'installation](#) (voir le chapitre [Installation personnalisée - Sélection des composants](#)). Pour que le changement de langue prenne effet, vous devez redémarrer l'interface utilisateur comme suit :

- Sélectionnez une langue, puis confirmez votre choix en cliquant sur le bouton **Appliquer** (angle inférieur droit)
- Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres avancés d'AVG**
- Fermez l'[interface utilisateur AVG](#) à l'aide de l'option [Fichier/Fermer du menu système](#)
- Ouvrez de nouveau l'[interface utilisateur AVG](#) de l'une des manières suivantes : double-cliquez sur l'[icône de la barre d'état système AVG](#), double-cliquez sur l'icône AVG située sur le Bureau ou ouvrez le menu **Démarrer/Tous les programmes/AVG 8.0/Interface utilisateur AVG** (voir le chapitre [Accès à l'interface utilisateur](#)). L'interface utilisateur s'affiche alors dans la langue que vous avez choisie.

Notifications par info-bulles dans la barre d'état

Dans cette section, vous pouvez désactiver l'affichage des info-bulles concernant l'état de l'application. Par défaut, les notifications s'affichent et il est recommandé de conserver cette configuration. Les info-bulles signalent généralement des changements d'état de composants AVG à prendre en considération.


Si toutefois, pour une raison particulière, vous souhaitez ne pas afficher ces notifications ou en afficher seulement quelques-unes (les notifications liées à un composant déterminé d'AVG, par exemple), vous pouvez indiquer vos préférences en cochant/désélectionnant les options suivantes :

- **Afficher les notifications dans la barre d'état système** - par défaut, activée (*cochée*) ; les notifications s'affichent. Désélectionnez cette option pour désactiver l'affichage de toutes les notifications par info-bulles. Lorsqu'elle est active, vous pouvez sélectionner les notifications qui doivent s'afficher :
 - **Afficher des notifications dans la barre d'état système concernant la [mise à jour](#)** - indiquez s'il faut afficher les informations sur le lancement de la mise à jour AVG, la progression et la fin du processus ;

- **Afficher des notifications dans la barre d'état système concernant l'[analyse](#)** - indiquez s'il faut afficher les informations sur le lancement automatique de l'analyse programmée, sa progression et ses résultats ;
- **Afficher des notifications dans la barre d'état système concernant le [Bouclier résident](#)** - indiquez s'il faut afficher ou supprimer les informations sur les processus d'enregistrement, de copie et d'ouverture de fichier ;
- **Afficher les notifications concernant le changement d'état des composants** - indiquez s'il faut afficher des informations sur l'activité/arrêt d'activité des composants ou les problèmes éventuels. Lorsque cette option signale un état d'anomalie dans un composant, elle a la même fonction d'information que l'[icône dans la barre d'état système](#) (changement de couleur) signalant un problème lié à un composant AVG.
- **Afficher des notifications dans la barre d'état système concernant le [Pare-feu](#)** - décidez s'il faut afficher les informations concernant les processus et le statut du Pare-feu (par exemple, les avertissements sur l'activation/la désactivation d'un composant, les éventuels goulets d'étranglement, etc.).
- **Afficher des notifications dans la barre d'état système concernant le [Scanner e-mail](#)** - indiquez s'il faut afficher les informations sur l'analyse de tous les messages entrants et sortants.

11.2. Ignorer les erreurs

Dans la boîte de dialogue **Ignorer les erreurs des composants**, vous pouvez cocher les composants dont vous ne souhaitez pas connaître l'état :



Par défaut, aucun composant n'est sélectionné dans cette liste. Dans ce cas, si l'état d'un des composants est incorrect, vous en serez immédiatement informé par le biais des éléments suivants :


- **icône de la barre d'état système** - si tous les composants d'AVG fonctionnent correctement, l'icône apparaît en quatre couleurs ; cependant, si une erreur se produit l'icône apparaît avec un point d'exclamation de couleur jaune,
- description du problème existant dans la section relative à l'**état de sécurité** de la fenêtre principale d'AVG

Il peut arriver que pour une raison particulière, vous soyez amené à désactiver provisoirement un composant (*cela n'est pas recommandé ; vous devez toujours veiller à maintenir les composants activés et appliquer la configuration par défaut*). Dans ce cas, l'icône dans la barre d'état système signale automatiquement une erreur

au niveau du composant. Toutefois, il est impropre de parler d'erreur alors que vous avez délibérément provoqué la situation à l'origine du problème et que vous êtes conscient du risque potentiel. Parallèlement, dès qu'elle apparaît en couleurs pastels, l'icône ne peut plus signaler toute autre erreur susceptible d'apparaître par la suite.

Aussi, dans la boîte de dialogue ci-dessus, sélectionnez les composants qui risquent de présenter une erreur (*composants désactivés*) dont vous voulez ignorer l'état. Une option similaire, **Ignorer l'état du composant**, est également disponible pour certains composants depuis la [vue générale des composants figurant dans la fenêtre principale d'AVG](#).

11.3. Quarantaine




La boîte de dialogue **Maintenance de la quarantaine** permet de définir plusieurs paramètres liés à l'administration des objets stockés dans la [Quarantaine](#) :

- **Limiter la taille de la quarantaine** - servez-vous du curseur pour ajuster la taille de la [quarantaine](#). La taille est indiquée par rapport à la taille de votre disque local.
- **Suppression automatique de fichiers** - dans cette section, définissez la

durée maximale de conservation des objets en **quarantaine** (**Supprimer les fichiers plus vieux de ... jours**) ainsi que le nombre maximal de fichiers à conserver en **quarantaine** (**Nombre max. de fichiers à stocker**)

11.4. Exceptions PUP


AVG est en mesure d'analyser et de détecter des exécutables ou bibliothèques DLL qui peuvent s'avérer malveillants envers le système. Dans certains cas, il est possible que l'utilisateur souhaite conserver certains programmes considérés comme potentiellement dangereux sur son ordinateur (ceux qu'ils a installés, par exemple). Certains programmes, et notamment ceux fournis gratuitement, font partie de la famille des adwares. Or, ce type de programme peut être signalé par AVG comme un **programme potentiellement dangereux**. Si vous souhaitez malgré tout le conserver sur votre ordinateur, il suffit de le définir comme une exception de programme potentiellement dangereux :



La boîte de dialogue **Liste des exceptions pour les programmes potentiellement dangereux** dresse la liste des exceptions déjà définies et actuellement valides par rapport aux programmes indésirables. Vous pouvez y modifier, supprimer ou ajouter une nouvelle exception.


Boutons de commande

- **Modifier** - ouvre une boîte de dialogue (*identique à la boîte de dialogue permettant de définir une nouvelle exception, voir ci-dessus*) pour l'édition d'une exception existante afin que vous puissiez en modifier les paramètres
- **Supprimer** - supprime l'élément sélectionné de la liste des exceptions
- **Ajouter une exception** - ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous définissez les paramètres de l'exception à créer :



- **Fichier** - spécifiez le chemin d'accès complet du fichier à identifier comme étant une exception
- **Somme de contrôle** - affiche la "signature" unique du fichier choisi. Il s'agit d'une chaîne de caractères générée automatiquement, qui permet à AVG de distinguer sans risque d'erreur ce fichier parmi tous les autres. La somme de contrôle est générée et affichée une fois le fichier ajouté.
- **Informations** - affiche des informations supplémentaires sur le fichier (*licence, version, etc.*)
- **Tout emplacement - ne pas utiliser le chemin complet** - si vous souhaitez définir le fichier comme étant une exception unique à un emplacement spécifique, ne cochez pas cette case.


11.5. Bouclier Web



Dans la boîte de dialogue **Protection Web**, vous pouvez activer/désactiver le composant **Bouclier Web** complètement (*il est activé par défaut*). Pour accéder aux paramètres avancés de ce composant, veuillez utiliser les boîtes de dialogue suivantes, comme indiqué dans l'arborescence de navigation.

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, sélectionnez la manière dont vous souhaitez être informé d'éventuelles menaces détectées : via un message standard, via une notification dans la barre système ou via l'icône de la barre système.

11.5.1. Protection Web




La boîte de dialogue **Protection Web** vous permet de modifier à votre convenance la configuration du composant chargé de l'analyse du contenu des sites Web. L'interface d'édition propose plusieurs options de configuration élémentaires, décrites ci-après :

- **Protection Web** - cette option confirme que le **Bouclier Web** doit analyser le contenu des pages Web. Si elle est activée (*par défaut*), vous pouvez activer/désactiver les options suivantes :
 - **Vérifier les archives** - analyse le contenu des archives éventuelles contenues dans la page Web à afficher .
 - **Analyser les programmes potentiellement malveillants et les spywares** - recherche les programmes potentiellement dangereux (*des exécutables fonctionnant comme des codes espions ou des spywares*) contenus dans la page Web à afficher et les infections par [spywares](#).
 - **Utiliser l'analyse heuristique** - analyse le contenu de la page à afficher en appliquant la [méthode heuristique](#) (*l'émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement informatique virtuel*).
 - **Ports à analyser**- ce champ dresse la liste des numéros de port de

communication HTTP standard. Si la configuration de votre ordinateur est différente, vous pouvez modifier les numéros de port en conséquence.

- **Taille maximale de fichier à analyser** - si des fichiers inclus figurent dans la page affichée, vous pouvez aussi analyser leur contenu avant de les télécharger sur l'ordinateur. Notez cependant que l'analyse de fichiers volumineux peut prendre du temps et ralentir considérablement le téléchargement de la page Web. Utilisez le curseur pour fixer la taille de fichier maximale à faire analyser par le **Bouclier Web**. Même si le fichier téléchargé est plus volumineux que la maximum spécifié et ne peut donc pas être analysé, vous restez protégé : si le fichier est infecté, le **Bouclier résident** le détecte immédiatement.
- **Exclure hôte/IP/domaine** - dans la zone de texte, saisissez le nom exact d'un serveur (*hôte, adresse IP, adresse IP avec masque ou URL*) ou un domaine qui ne doit pas faire l'objet d'une analyse par le **Bouclier Web**. En conséquence, n'excluez que les hôtes dont vous pouvez affirmer qu'ils ne fourniront jamais un contenu Web dangereux.

11.5.2. Messagerie instantanée




La boîte de dialogue **Bouclier de messagerie instantanée** permet de modifier les

paramètres du composant **Bouclier Web** concernant l'analyse de la messagerie instantanée. Actuellement, seuls trois programmes de messagerie instantanée sont pris en charge : **ICQ**, **MSN** et **Yahoo** - cochez les cases correspondant aux communications pour lesquelles le Bouclier Web doit attester l'absence de virus.

Pour déterminer de manière plus précise les utilisateurs autorisés et bloqués, accédez à la boîte de dialogue qui convient (**ICQ avancé** ou **MSN avancé**) et établissez la **liste blanche** (liste des utilisateurs autorisés à communiquer avec vous) et la **liste noire** (liste des utilisateurs bloqués).

11.6. LinkScanner



La boîte de dialogue des **Paramètres LinkScanner** permet d'activer ou de désactiver deux fonctions essentielles du composant **Link Scanner** :

- **Activer AVG Search** - (paramètre activé par défaut) : icônes de notification portant sur les recherches effectuées dans Google, Yahoo, MSN ou Baidu, après vérification du contenu des sites renvoyés par ces moteurs de recherche.
- **Activer AVG Active Surf-Shield** - (paramètre activé par défaut) : protection

active (en temps réel) contre les sites utilisant des exploits au moment où vous voulez y accéder. Les connexions à des sites malveillants et leur contenu piégé sont bloquées au moment où l'utilisateur demande à y accéder via un navigateur Web *(ou toute autre application qui utilise le protocole HTTP)*.

- **Activer le rapport à AVG des sites Web utilisant des exploits** - *(activé par défaut)* : cochez cette case pour permettre le retour d'informations sur les exploits et les sites frauduleux détectés par les utilisateurs via les fonctions **Safe Surf** et **Safe Search** et l'enrichissement de la base de données sur les activités malveillantes sur Internet.


11.7. Analyses

Les paramètres d'analyse avancés sont répartis en trois catégories selon le type d'analyse spécifique tel qu'il a été défini par le fournisseur du logiciel :

- **Analyse complète** - analyse standard prédéfinie appliquée à l'ensemble des fichiers contenus dans l'ordinateur
- **Analyse contextuelle** : analyse spécifique d'un objet directement sélectionné dans l'environnement de l'Explorateur Windows
- **Analyse zones sélectionnées** - analyse standard prédéfinie appliquée aux zones spécifiées de l'ordinateur
- **Analyse des périphériques amovibles** : analyse spécifique des périphériques amovibles connectés à votre ordinateur

11.7.1. Analyse complète

L'option **Analyse complète** permet de modifier les paramètres d'une analyse prédéfinie par l'éditeur du logiciel, **Analyse de la totalité de l'ordinateur** :



Paramètres de l'analyse

La section **Paramètres de l'analyse** présente la liste de paramètres d'analyse susceptibles d'être activés ou désactivés :

- **Réparer/supprimer automatiquement les infections** – (lorsqu'un virus est détecté au cours de l'analyse, il est réparé automatiquement, si cela est possible. Si la désinfection automatique du fichier n'est pas possible (ou si cette option est désactivée), un message de détection de virus s'affiche. Il vous appartient alors de déterminer le traitement à appliquer à l'infection. La procédure recommandée consiste à confiner le fichier infecté en [quarantaine](#).
- **Analyser les programmes potentiellement dangereux** – ce paramètre permet de gérer la fonction [Anti-Virus](#) qui assure la [détection automatique de programmes potentiellement dangereux](#) (des fichiers exécutables

fonctionnant comme des spywares ou des adwares), puis les bloque ou les supprime.

- **Analyser les cookies** - ce paramètre du composant [Anti-Spyware](#) définit les cookies à détecter ; (les cookies servent à authentifier, à effectuer le suivi et à gérer certaines informations sur les utilisateurs telles que leurs préférences en matière de site ou le contenu de leurs paniers d'achat électroniques).
- **Analyser les archives** - ce paramètre indique que l'analyse doit examiner tous les fichiers même ceux stockés dans des archives ZIP, RAR, etc.
- **Utiliser la méthode heuristique** - l'analyse heuristique (émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement informatique virtuel) est l'une des méthodes employées pour détecter des virus pendant l'analyse.
- **Analyser environnement système** - l'analyse vérifie aussi les fichiers système de l'ordinateur.
- **Analyser les rootkits** - cochez cette option si vous souhaitez inclure la détection de rootkits dans l'analyse complète de l'ordinateur. La détection seule de rootkits est aussi proposée dans le composant [Anti-Rootkit](#);
- **Analyser uniquement les fichiers susceptibles d'être infectés** - l'analyse ne traite pas les fichiers qui ne risquent pas d'être infectés. Ce sont notamment les fichiers en texte brut ou certains types de fichiers non exécutables.
 - **Analyser les fichiers média** : cochez cette case pour analyser les fichiers média (Vidéo, Audio etc.). Si vous ne sélectionnez pas cette option, la durée de l'analyse sera considérablement réduite, car ce sont souvent de gros fichiers qui sont rarement infectés par des virus.

Priorité du processus d'analyse

Dans la section **Priorité du processus d'analyse**, il est possible de régir la durée de l'analyse en fonction des ressources système. Par défaut, cette option est réglée sur le niveau intermédiaire d'utilisation des ressources. Cette configuration permet d'accélérer l'analyse : elle réduit la durée de l'analyse, mais sollicite fortement les ressources système et ralentit considérablement les autres activités de l'ordinateur (*cette option convient lorsque l'ordinateur est allumé, mais que personne n'y travaille*). Inversement, vous pouvez réduire l'utilisation des ressources système en augmentant la durée de l'analyse.


Définir des rapports d'analyse supplémentaires ...

Cliquez sur le lien **Définir des rapports d'analyse supplémentaires ...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Rapports d'analyse** où vous pouvez sélectionner les types de résultats que vous souhaitez obtenir :



11.7.2. Analyse contextuelle


Similaire à l'entrée précédente [Analyse complète](#) , l'entrée **Analyse contextuelle** propose plusieurs options permettant d'adapter les analyses prédéfinies par le fournisseur du logiciel. La configuration actuelle s'applique à l'[analyse d'objets spécifiques exécutée directement dans l'Explorateur Windows](#) (*extension des menus*), voir le chapitre [Analyse dans l'Explorateur Windows](#) :



La liste des paramètres correspond à celle proposée pour l'**Analyse complète**. Cependant, la configuration par défaut est différente : dans l'**Analyse complète**, les principaux paramètres sont sélectionnés tandis que pour l'**analyse contextuelle** (**analyse dans l'Explorateur Windows**) seuls les paramètres pertinents sont activés.

11.7.3. Analyse zones sélectionnées

L'interface d'édition de l'**Analyse zones sélectionnées** est identique à celle de l'**Analyse complète**. Les options de configuration sont les mêmes, à ceci près que les paramètres par défaut sont plus stricts pour l'**Analyse complète**.




Tous les paramètres définis dans cette boîte de dialogue de configuration s'appliquent uniquement aux zones sélectionnées pour analyse dans l'option **Analyse zones sélectionnées**! Si vous cochez l'option **Analyser les rootkits** dans cette boîte de dialogue de configuration, une recherche rapide de rootkit uniquement sera effectuée (c'est-à-dire la recherche de rootkits dans les zones sélectionnées uniquement).

Remarque : pour obtenir une description de paramètres spécifiques, reportez-vous au chapitre **Paramètres avancés AVG / Analyses / Analyse complète**.

11.7.4. Analyse du dispositif amovible

En outre, l'interface de configuration de l'**Analyse des périphériques amovibles** ressemble beaucoup à celle intitulée [Analyser tout l'ordinateur](#) :



L'**Analyse des périphériques amovibles** est lancée automatiquement chaque fois que vous connectez un périphérique amovible à l'ordinateur. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. Cependant, il est primordial d'analyser les périphériques amovibles, car ils constituent l'une des sources d'infection majeurs. Pour que cette analyse soit activée et s'effectue automatiquement en cas de besoin, cochez la case **Activer l'analyse des périphériques amovibles**.

Remarque : Pour obtenir une description des paramètres spécifiques, consultez le chapitre [Paramètres avancés d'AVG / Analyses / Analyser tout l'ordinateur](#).


11.8. Programmations

Dans l'entrée **Programmations**, vous êtes libre de modifier les paramètres par défaut des éléments suivants :

- [Programmation de l'analyse complète de l'ordinateur](#)
- [Programmation de la mise à jour de la base de données virale](#)
- [Programmation de la mise à jour du programme](#)
- [Programmation des mises à jour de l'Anti-Spam](#)

11.8.1. Analyse programmée

Les paramètres de l'analyse programmée peuvent être modifiés (*ou une nouvelle analyse peut être programmée*) depuis les trois onglets :



Dans l'onglet **Paramètres de la programmation**, vous pouvez cocher/décocher la case **Activer cette tâche** pour désactiver temporairement le test programmé et le réactiver au moment opportun.


Donnez ensuite un nom à l'analyse que vous voulez créer et programmer. Saisissez le nom dans la zone de texte figurant à côté de l'option **Nom**. Veillez à utiliser des noms courts, descriptifs et appropriés pour distinguer facilement les différentes analyses par la suite.

Exemple : *il n'est pas judicieux d'appeler l'analyse "Nouvelle analyse" ou "Mon analyse", car ces noms ne font pas référence au champ réel de l'analyse. A l'inverse, "Analyse des zones système" est un nom descriptif précis. Il est également nécessaire de spécifier dans le nom de l'analyse si l'analyse concerne l'ensemble de l'ordinateur ou une sélection de fichiers ou de dossiers. Notez que les analyses personnalisées sont toujours basées sur l'[Analyse zones sélectionnés](#).*



Dans cette boîte de dialogue, vous définissez plus précisément les paramètres de l'analyse :

- **Exécution de la programmation** - spécifiez l'intervalle entre chaque exécution de la nouvelle analyse. La périodicité peut être définie à l'aide d'une répétition lancée à l'issue d'un délai déterminé (**Régulièrement**), à une date et à une heure précises (**A une heure précise**) ou encore suivant un événement auquel sera associé le lancement de la mise à jour (**Suivant une action**).
- **Options avancées de la programmation** - cette section permet de définir dans quelles conditions l'analyse doit ou ne doit pas être exécutée si l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie ou hors tension.

Lorsque l'analyse programmée est exécutée à l'heure spécifiée, une fenêtre vous en informe par le biais d'une fenêtre contextuelle de l'[icône dans la barre d'état système AVG](#) :



Une nouvelle [icône de la barre d'état système AVG](#) s'affiche alors (en couleurs avec une flèche blanche - voir illustration ci-dessus) et signale qu'une analyse programmée est en cours. Cliquer avec le bouton droit sur l'icône signalant une analyse AVG en cours ouvre un menu contextuel dans lequel vous êtes libre d'interrompre ou même de stopper l'analyse :



Dans l'onglet **Comment faire l'analyse**, vous trouverez une liste de paramètres d'analyse qui peuvent être activés ou désactivés. Par défaut, la plupart des paramètres sont activés et appliqués lors de l'analyse. Il est vivement conseillé de ne pas modifier la configuration prédéfinie sans motif valable :

- **Réparer/supprimer automatiquement les infections** – (option activée par défaut) : lorsqu'un virus est détecté au cours de l'analyse, il est réparé automatiquement si une solution le permet. Si la désinfection automatique du fichier n'est pas possible (ou si cette option est désactivée), un message de détection de virus s'affiche. Il vous appartient alors de déterminer le traitement à appliquer à l'infection. L'action recommandée consiste à confiner le fichier infecté en [quarantaine](#).
- **Analyser les programmes potentiellement dangereux** – (option activée par défaut) : ce paramètre permet de gérer la fonction [Anti-Virus](#), qui [détecte les programmes potentiellement dangereux](#) (des fichiers exécutables

fonctionnant comme des spywares ou des adwares) et les bloque ou les supprime.


- **Analyser les cookies** – (option activée par défaut) : ce paramètre du composant [Anti-Spyware](#) définit les cookies à détecter au cours de l'analyse ; (les cookies servent à authentifier, à suivre et à gérer certaines informations sur les utilisateurs telles que leurs préférences en matière de site ou le contenu de leurs paniers d'achat électroniques).
- **Analyser les archives** – (option activée par défaut) : ce paramètre indique que l'analyse doit examiner tous les fichiers même ceux stockés dans des archives (archives ZIP, RAR, par exemple).
- **Utiliser la méthode heuristique** – (option activée par défaut) : l'analyse heuristique (émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement informatique virtuel) est l'une des méthodes employées pour détecter des virus pendant l'analyse.
- **Analyser environnement système** - (option activée par défaut) : l'analyse vérifie les fichiers système de l'ordinateur.
- **Analyser les rootkits** – cochez cette option si vous souhaitez inclure la détection de rootkits dans l'analyse complète de l'ordinateur. La détection seule de rootkits est aussi proposée dans le composant [Anti-Rootkit](#);
- **Analyser uniquement les fichiers susceptibles d'être infectés** – (option activée par défaut) : l'analyse ne traite pas les fichiers qui ne risquent pas d'être infectés. Ce sont notamment les fichiers en texte brut ou certains types de fichiers non exécutables.


Dans la section **Priorité du processus d'analyse**, il est possible de régler la vitesse d'analyse en fonction des ressources système. Par défaut, cette option est réglée sur le niveau intermédiaire d'utilisation des ressources. Cette configuration permet d'accélérer l'analyse : elle réduit la durée de l'analyse, mais sollicite fortement les ressources système et ralentit considérablement les autres activités de l'ordinateur (*cette option convient lorsque l'ordinateur est allumé, mais que personne n'y travaille*). Inversement, vous pouvez réduire l'utilisation des ressources système en augmentant la durée de l'analyse.

Cliquez sur le lien **Définir des rapports d'analyse supplémentaires ...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Rapports d'analyse** où vous pouvez sélectionner les types de résultats que vous souhaitez obtenir :




Cliquez sur **Paramètres d'analyse supplémentaires ...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options de l'arrêt de l'ordinateur**, où vous indiquez si l'ordinateur doit être arrêté automatiquement à la fin du processus d'analyse. Une fois l'option **Arrêt de l'ordinateur à la fin de l'analyse** confirmée, l'option **Forcer l'arrêt si l'ordinateur est verrouillé** s'active et vous permet d'arrêter l'ordinateur même s'il est verrouillé.





Sous l'onglet **Objet à analyser**, indiquez si vous voulez programmer l'[analyse complète](#) ou l'[analyse des zones sélectionnées](#). Si vous optez pour la deuxième solution, la structure de l'arborescence affichée dans la partie inférieure de la boîte de dialogue devient active et permet de définir les dossiers qui vous intéressent.

11.8.2. Programmation de la mise à jour de la base de données virale



Dans l'onglet **Paramètres de la programmation**, vous pouvez cocher/décocher la case **Activer cette tâche** pour désactiver temporairement la mise à jour programmée de la base virale et la réactiver au moment opportun.

La programmation de la mise à jour de la base de données virale est assurée par le composant **Mise à jour**. La boîte de dialogue correspondante vous permet de définir des paramètres détaillés de la programmation de la mise à jour :

Donnez un nom à la mise à jour programmée de la base virale que vous êtes sur le point de créer. Saisissez le nom dans la zone de texte en regard de l'option **Nom**. Veillez à utiliser des noms courts, descriptifs et appropriés pour distinguer facilement les différents programmes de mise à jour par la suite.


- **Exécution de la programmation** - spécifiez la fréquence à laquelle la nouvelle mise à jour programmée de la base de données virale sera lancée. La périodicité peut être définie à l'aide d'une répétition lancée à l'issue d'un délai déterminé (**Régulièrement**), d'une date et d'une heure précises (**A une heure précise**) ou encore d'un événement auquel sera associé le lancement de la mise à jour (**Suivant une action**).
- **Options avancées de la programmation** - cette section permet de définir dans quelles conditions la mise à jour de la base de données de virus doit ou

ne doit pas être exécutée si l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie ou hors tension.

- **Autres paramètres de mise à jour** - cochez cette option pour vous assurer qu'en cas d'interruption de la connexion Internet et d'échec de la mise à jour, le processus est relancé dès le rétablissement de la connexion Internet.

Lorsque l'analyse programmée est lancée à l'heure spécifiée, une fenêtre vous en informe par le biais d'une [icône dans la barre d'état système AVG](#) (à condition que vous ayez conservé la configuration par défaut de la boîte de dialogue [Paramètres avancés/Affichage](#)).

11.8.3. Programmation de la mise à jour du programme



Dans l'onglet **Paramètres de la programmation**, vous pouvez décocher la case **Activer cette tâche** pour désactiver temporairement la mise à jour de l'application programmée et la réactiver au moment opportun.

Ensuite, donnez un nom à la mise à jour de l'application programmée que vous êtes sur le point de créer. Saisissez le nom dans la zone de texte en regard de l'option **Nom**. Veillez à utiliser des noms courts, descriptifs et appropriés pour distinguer facilement les différents programmes de mise à jour.


- **Exécution de la programmation** - spécifiez l'intervalle entre chaque

exécution de la mise à jour de l'application programmée. La périodicité peut être définie à l'aide d'une répétition lancée à l'issue d'un délai déterminé (**Régulièrement**), à une date et à une heure précises (**A une heure précise**) ou encore suivant un événement auquel sera associé le lancement de la mise à jour (**Suivant une action**).

- **Options avancées de la programmation** - cette section permet de définir dans quelles conditions la mise à jour de l'application doit ou ne doit pas être exécutée si l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie ou hors tension.
- **Autres paramètres de mise à jour** - cochez cette option pour vous assurer qu'en cas d'interruption de la connexion Internet et d'échec de la mise à jour, le processus est relancé dès le rétablissement de la connexion Internet.

Lorsque l'analyse programmée est lancée à l'heure spécifiée, une fenêtre vous en informe par le biais d'une [icône dans la barre d'état système AVG](#) (à condition que vous ayez conservé la configuration par défaut de la boîte de dialogue [Paramètres avancés/Affichage](#)).

11.8.4. Programmation de la mise à jour de l'anti-spam



Dans l'onglet **Paramètres de la programmation**, vous pouvez cocher/décocher la case **Activer cette tâche** pour désactiver temporairement la **mise à jour programmée de l'Anti-Spam** et la réactiver au moment opportun.


La programmation de la mise à jour de l'**Anti-Spam** est prise en charge par le composant **Mise à jour**. Dans la boîte de dialogue correspondante, vous spécifiez en détail le programme de mise à jour :

Ensuite, donnez un nom à la mise à jour programmée de l'**Anti-Spam** que vous êtes sur le point de créer. Saisissez le nom dans la zone de texte en regard de l'option **Nom**. Veillez à utiliser des noms courts, descriptifs et appropriés pour distinguer facilement les différents programmes de mise à jour par la suite.

- **Exécution de la programmation** - spécifiez la fréquence à laquelle la mise à jour du composant **Anti-Spam** sera lancée. La périodicité peut être définie à l'aide d'une répétition lancée à l'issue d'un délai déterminé (**Régulièrement**), **à une date et à une heure précises** (A une heure précise) **ou encore suivant un événement auquel sera associé le lancement de la mise à jour** (Suivant une action).
- **Options avancées de la programmation** - cette section permet de définir dans quelles conditions la mise à jour **anti-spam** doit ou ne doit pas être exécutée si l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie ou hors tension.
- **Paramètres de la tâche** - dans cette section, vous pouvez désélectionner la case **Activer cette tâche** pour désactiver temporairement la programmation de la mise à jour **anti-spam** et la réactiver au moment opportun.
- **Autres paramètres de mise à jour** - cochez cette option pour vous assurer qu'en cas d'interruption de la connexion Internet et d'échec de la mise à jour **anti-spam** , le processus est relancé dès le rétablissement de la connexion Internet.

Lorsque l'analyse programmée est lancée à l'heure spécifiée, une fenêtre vous en informe par le biais d'une [icône dans la barre d'état système AVG](#) (à condition que vous ayez conservé la configuration par défaut de la boîte de dialogue [Paramètres avancés/Affichage](#)).

11.9. Scanner e-mail




La boîte de dialogue **Scanner e-mail** est divisée en trois parties :

- **Analyse du courrier** - dans cette partie, indiquez si vous voulez analyser les messages entrants et/ou sortants et faire certifier tous les messages ou uniquement les messages avec pièces jointes (la *certification "courrier exempt de virus" n'est pas compatible avec le format HTML/RTF*). Vous pouvez aussi demander au programme AVG de modifier l'objet des messages présentant des risques d'infection. Cochez la case **Modifier l'objet des messages infectés** et adaptez le texte en conséquence (le texte par défaut est *****VIRUS*****).
- **Propriétés de l'analyse** - indiquez si la [méthode heuristique](#) doit être utilisée lors de l'analyse (**Utiliser la méthode heuristique**), s'il faut faire une recherche de [programmes potentiellement dangereux](#) (**Analyse des programmes potentiellement dangereux**) et analyser le contenu des archives (**Rechercher dans les archives**).
- **Rapport sur les pièces jointes**- indiquez si vous voulez être averti par e-mail lorsque l'analyse d'un e-mail révèle la présence d'une archive protégée


par mot de passé d'un document protégé par mot de passe, d'une macro contenant un fichier et/ou d'un fichier dont l'extension est masquée. En l'occurrence, définissez si l'objet détecté doit être placé en **quarantaine**.

11.9.1. Certification



La boîte de dialogue **Certification** vous permet de spécifier le contenu de la note de certification et de préciser la langue utilisée. Ce texte doit être entré séparément pour les **messages entrants** et pour les **messages sortants**.


11.9.2. Filtrage des messages



La boîte de dialogue **Filtrage des pièces jointes** est destinée à vous aider à définir les paramètres de l'analyse des pièces jointes aux mails. Par défaut, l'option **Supprimer les pièces jointes** est désactivée. Si vous décidez de l'activer, toutes les pièces jointes signalées comme infectées ou potentiellement dangereuses sont automatiquement supprimées. Pour définir explicitement les types de pièces jointes à supprimer, sélectionnez l'option correspondante :

- **Supprimer tous les fichiers exécutables** - tous les fichiers *.exe seront supprimés
- **Supprimer tous les documents**- tous les fichiers *.doc seront supprimés
- **Supprimer les fichiers comportant les extensions suivantes** - indiquez toutes les extensions de fichier correspondant aux fichiers à supprimer

11.9.3. Journaux et résultats




La boîte de dialogue ouverte à l'aide de l'élément de navigation **Journaux et résultats** permet de spécifier les paramètres de la maintenance des résultats de l'analyse. La boîte de dialogue comprend plusieurs sections :

- **Maintenance des journaux** - vous permet de définir si les informations sur l'analyse des messages doivent être consignées quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou autrement, et de fixer la taille maximale du fichier journal (*en Mo*)
- **Niveau de journalisation** - par défaut, le niveau moyen - vous pouvez sélectionner un niveau inférieur (*enregistrement des informations de base sur la connexion*) ou supérieur (*enregistrement de l'ensemble du trafic*)
- **Dossier utilisé pour enregistrer les fichiers journaux** - définit l'emplacement des fichiers journaux

11.9.4. Serveurs

Dans la section **Serveurs**, vous pouvez éditer les paramètres de serveur pour le composant **E-mail Scanner**, ou configurer un nouveau serveur à l'aide du bouton **Ajouter un nouveau serveur**.




Dans cette boîte de dialogue (accessible depuis la commande **Serveurs / POP3**), vous configurez un nouveau serveur **Scanner e-mail** à l'aide du protocole POP3 pour les messages entrants :

- **Nom du serveur POP3** - saisissez le nom du serveur ou conservez le nom par défaut, AutoPOP3
- **Type de connexion** - définissez la méthode de sélection du serveur de messagerie pour les mails entrants.
 - Automatique - la connexion est établie automatiquement selon les paramètres du client de messagerie.

- UTILISATEUR/ORDINATEUR - la méthode proxy est la méthode la plus simple et la plus usitée pour déterminer le serveur de messagerie de destination. Pour appliquer cette méthode, spécifiez le nom ou l'adresse (et le port, éventuellement) en tant que nom de connexion au serveur considéré, en séparant ces éléments par une barre oblique (/). Par exemple, pour le compte utilisateur1 sur le serveur pop.acme.com et le port 8200, le nom de connexion serait utilisateur1/pop.acme.com:8200.
- Hôte fixe - Dans ce cas, le programme utilise toujours le serveur spécifié dans ce champ. Veuillez indiquer l'adresse ou le nom de votre serveur de messagerie. Le nom de connexion reste inchangé. Pour le nom, vous pouvez utiliser un nom de domaine (pop.acme.com, par exemple) ainsi qu'une adresse IP (123.45.67.89, par exemple). Si le serveur de messagerie fait appel à un port non standard, il est possible de spécifier ce port à la suite du nom du serveur en séparant ces éléments par le signe deux-points (pop.acme.com:8200, par exemple). Le port standard des communications POP3 est le port 110.
- **Paramètres complémentaires** - se rapporte à des paramètres plus détaillés :
 - Port local - indique le port sur lequel transitent les communications provenant de l'application de messagerie. Dans votre programme de messagerie, vous devez alors indiquer que ce port fait office de port de communication POP3.
 - Utiliser la commande APOP, si possible - cette option fournit une connexion serveur plus sécurisée. Cette indication garantit que le **Scanner e-mail** utilisera une autre méthode pour transférer le mot de passe du compte utilisateur de connexion. Le mot de passe sera transmis au serveur, mais dans un format non ouvert et crypté à l'aide d'une chaîne de variables envoyée par le serveur lui-même. Cette fonction n'est évidemment disponible que si elle est prise en charge par le serveur de messagerie de destination.
 - Connexion - dans la liste déroulante, vous pouvez spécifier le type de connexion à utiliser (Ordinaire/SSL/SSL par défaut). Si vous optez pour une connexion SSL, les données sont envoyées sous forme cryptée, sans risquer d'être analysées ou contrôlées par une tierce partie. Cette fonction également n'est disponible que si elle est prise en charge par le serveur de messagerie de destination.
- **Activation du serveur POP3 pour le client de messagerie** - fournit des précisions sur les paramètres nécessaires à la bonne configuration de votre

client de messagerie (notamment pour permettre au **Scanner e-mail** de vérifier les mails entrants). Ce résumé est établi en fonction des paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue et les boîtes de dialogue connexes.



Dans cette boîte de dialogue (accessible depuis la commande **Serveurs / SMTP**), vous configurez un nouveau serveur **Scanner e-mail** à l'aide du protocole SMTP pour les messages sortants :

- **Nom du serveur SMTP** - saisissez le nom du serveur ou conservez le nom par défaut AutoSMTP
- **Hôte relais** - définit la méthode de sélection du serveur de messagerie délivrant le courrier sortant :
 - Automatique - la connexion est établie automatiquement selon les paramètres du client de messagerie.


- Hôte fixe - Dans ce cas, le programme utilise toujours le serveur spécifié dans ce champ. Veuillez indiquer l'adresse ou le nom du serveur de messagerie. En guise de nom, vous pouvez utiliser un nom de domaine (smtp.acme.com, par exemple) ainsi qu'une adresse IP (123.45.67.89, par exemple). Si le serveur de messagerie fait appel à un port non standard, il est possible de saisir ce port à la suite du nom du serveur en séparant ces éléments par le signe deux-points (smtp.acme.com:8200, par exemple). Le port standard des communications SMTP est le port 25.

- **Paramètres complémentaires** - spécifie des paramètres plus détaillés :

- Port local - spécifie le port sur lequel transitent les communications provenant de l'application de messagerie. Dans votre programme de messagerie, vous devez alors indiquer que ce port fait office de port de communication SMTP.
 - Traitement de la file d'attente - détermine le comportement du **Scanner e-mail** lorsqu'il gère les instructions d'envoi de messages.
 - ⊗ Automatique - le message sortant est livré (envoyé) immédiatement au serveur de messagerie cible
 - ⊗ Manuel - le message est inséré dans la file d'attente de messages sortants et envoyé ultérieurement
 - Connexion - dans la liste déroulante, vous pouvez spécifier le type de connexion à utiliser (Ordinaire/SSL/SSL par défaut). Si vous optez pour une connexion SSL, les données sont envoyées sous forme cryptée, sans risque d'être contrôlées ou surveillées par une tierce partie. Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par le serveur de messagerie de destination.
- **Serveur d'administration** - désigne le numéro du port du serveur utilisé pour la remise (par retour) de rapports d'administration. Ce type de rapport est généré, par exemple, si le serveur de messagerie cible n'est pas disponible ou s'il rejette le message sortant.
- **Paramètres du serveur SMTP** - fournit des informations sur la façon de configurer le client de messagerie afin que les mails sortants soient vérifiés en fonction des paramètres de vérification modifiés du serveur. Ce résumé est établi en fonction des paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue et les boîtes de dialogue connexes.

11.10. Bouclier résident

Le composant **Bouclier résident** protège directement les fichiers et les dossiers contre les virus, les spywares et autres codes malicieux.



La boîte de dialogue **Paramètres du Bouclier résident** permet d'activer ou de désactiver la protection offerte par le **Bouclier résident** en sélectionnant ou en désélectionnant la case **Activer le Bouclier résident** (option activée par défaut). Vous pouvez aussi préciser les fonctions du **Bouclier résident** à appliquer :


- **Analyser les cookies** - ce paramètre définit les cookies à détecter au cours de l'analyse. (Les cookies HTTP servent à authentifier, à suivre et à gérer certaines informations sur les utilisateurs telles que leurs préférences en matière de site ou le contenu de leurs paniers d'achat électroniques)
- **Analyser les programmes potentiellement dangereux** - (option activée par défaut) détection de [programmes potentiellement dangereux](#) (applications exécutables fonctionnant comme des spywares ou adwares)
- **Analyser à la fermeture du processus**- ce type d'analyse garantit qu'AVG vérifie les objets actifs (par exemple, les applications, les documents...) à leur

ouverture et à leur fermeture. Cette fonction contribue à protéger l'ordinateur contre certains types de virus sophistiqués

- **Analyser le secteur d'initialisation (boot) des supports amovibles** - (option activée par défaut)
- **Utiliser la méthode heuristique**- (option activée par défaut) [l'analyse heuristique](#) est un moyen de détection (*émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement informatique virtuel*)
- **Réparer automatiquement** - toute infection détectée sera automatiquement réparée si un traitement est disponible


11.10.1. Paramètres avancés

Dans la boîte de dialogue **Fichiers analysés par le Bouclier résident**, il est possible de spécifier les fichiers à analyser (*en fonction de leurs extensions*) :



Décidez si tous les fichiers ou seulement ceux qui sont susceptibles d'être infectés doivent être analysés. En l'occurrence, vous pouvez dresser la liste des extensions correspondant aux fichiers à exclure de l'analyse et la liste des extensions correspondant aux fichiers à analyser systématiquement.

11.10.2. Exceptions



La boîte de dialogue **Bouclier résident - Répertoires exclus** offre la possibilité de définir les dossiers à exclure de l'analyse effectuée par le **Bouclier résident**. Il est vivement recommandé de n'exclure aucun répertoire, sauf en cas d'absolue nécessité.


Cette boîte de dialogue présente les boutons de fonction suivantes :

- **Ajouter un chemin** – ce bouton permet de spécifier les répertoires que vous souhaitez exclure lors de l'analyse en les sélectionnant un à un dans l'arborescence de navigation du disque local
- **Ajouter une liste** – ce bouton permet de spécifier une liste complète de répertoires à exclure de l'analyse du **Bouclier résident**
- **Modifier le chemin** - ce bouton permet de modifier le chemin d'accès à un dossier sélectionné
- **Modifier la liste** – ce bouton permet de redéfinir la liste des dossiers
- **Supprimer le chemin** – ce bouton permet de supprimer le chemin d'accès à

un dossier sélectionné dans la liste

11.11. Anti-rootkit

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier la configuration du composant **Anti-Rootkit** :



Modifier l'ensemble des du composant **Anti-Rootkit** comme indiqué dans cette boîte de dialogue est également possible depuis l'**interface du composant Anti-Rootkit**.

Cochez tout les cases permettant d'indiquer les objets à analyser :

- **Rechercher dans les applications**
- **Rechercher parmi les DLL**
- **Rechercher parmi les pilotes**


Vous pouvez ensuite choisir le mode d'analyse des rootkits :

- **Analyse anti-rootkit rapide** - analyse seulement le dossier système (

généralement, c:\Windows)

- **Analyse anti-rootkit complète** - analyse tous les disques accessibles sauf A: et B:

11.12. Mise à jour



L'élément de navigation **Mise à jour** ouvre une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez les paramètres généraux de la [mise à jour du programme AVG](#) :

Quand mettre à jour les fichiers

Dans cette section, vous avez le choix entre deux options : la [mise à jour](#) peut être programmée pour être lancée au redémarrage de l'ordinateur ou être exécutée immédiatement. Par défaut, l'option de mise à jour immédiate est sélectionnée, car de cette façon AVG offre le niveau de sécurité optimal. Programmer une mise à jour au redémarrage suivant est seulement recommandé si l'ordinateur est régulièrement réamorcé (au moins une fois par jour).

Si vous décidez d'appliquer la configuration par défaut et lancer l'opération immédiatement, vous pouvez préciser les conditions dans lesquelles un redémarrage


obligatoire doit être réalisé :

- **Confirmation de l'utilisateur requise** - un message vous invite à approuver le redémarrage nécessaire pour finaliser le [processus de mise à jour](#)
- **Redémarrer immédiatement** - l'ordinateur est redémarré automatiquement à l'issue de la [mise à jour](#), votre accord n'est pas recherché
- **Réaliser lors du prochain démarrage de l'ordinateur**- la finalisation du [processus de mise à jour](#) est différée jusqu'au redémarrage de l'ordinateur - rappelez-vous que cette option est à proscrire si l'ordinateur n'est pas fréquemment redémarré (moins d'une fois par jour).

Options supplémentaires de mise à jour

- **Créer un nouveau point de restauration après chaque nouvelle mise à jour du programme** : un point de restauration est créé avant le lancement d'une mise à jour du programme AVG. En cas d'échec de la mise à jour et de blocage de votre système d'exploitation, vous avez alors la possibilité de restaurer le système d'exploitation tel qu'il était configuré à partir de ce point. Cette option est accessible via Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Outils système / Restauration du système, mais seuls les utilisateurs expérimentés devraient effectuer des changements à ce niveau! Laissez cette case cochée si vous voulez utiliser cette fonctionnalité.
- **Utiliser la mise à jour DNS** : cochez cette case si vous voulez confirmer que vous voulez utiliser la méthode de détection des fichiers de mise à jour qui élimine la quantité de données transférée entre le serveur de mise à jour et le client AVG ;
- **Confirmation requise pour fermer les applications en cours** (*option activée par défaut*) : cette option permet de vous assurer qu'aucune application actuellement en cours d'exécution ne sera fermée sans votre autorisation, si cette opération est requise pour la finalisation du processus de mise à jour;
- **Vérifier l'horloge système** : cochez cette case si vous voulez être informé lorsque l'heure du système et l'heure correcte diffèrent de plus du nombre d'heures spécifié.

11.12.1. Proxy



Un serveur proxy est un serveur ou un service autonome s'exécutant sur un PC dans le but de garantir une connexion sécurisée à Internet. En fonction des règles de réseau spécifiées, vous pouvez accéder à Internet directement, via le serveur proxy ou en combinant les deux possibilités. Dans la première zone (liste déroulante) de la boîte de dialogue **Paramètres de mise à jour - Proxy**, vous êtes amené à faire un choix parmi les options suivantes :

- **Utiliser un serveur proxy**
- **Ne pas utiliser de serveur proxy**
- **Utiliser un serveur proxy. En cas d'échec, se connecter en direct** - paramètre défini par défaut

Si vous sélectionnez une option faisant appel au serveur proxy, vous devez spécifier des données supplémentaires. Les paramètres du serveur peuvent être configurés manuellement ou automatiquement.

Configuration manuelle

Si vous choisissez la configuration manuelle (cochez la case *Manuel* pour activer la

section correspondante dans la boîte de dialogue), spécifiez les éléments suivants :

- **Serveur** – indiquez l'adresse IP ou le nom du serveur
- **Port** – spécifiez le numéro du port donnant accès à Internet (*par défaut, le port 3128*) – *en cas de doute, prenez contact avec l'administrateur du réseau*)


Il est aussi possible de définir des règles spécifiques à chaque utilisateur pour le serveur proxy. Si votre serveur proxy est configuré de cette manière, cochez l'option **Utiliser l'authentification PROXY** pour vous assurer que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont valides pour établir une connexion à Internet via le serveur proxy.

Configuration automatique

Si vous optez pour la configuration automatique (*cochez la case **Automatique** pour activer la section correspondante dans la boîte de dialogue*), puis spécifiez le type de configuration proxy désiré :

- **A partir du navigateur** - la configuration sera lue depuis votre navigateur Internet par défaut
- **A partir d'un script** - la configuration sera lue à partir d'un script téléchargé avec la fonction renvoyant l'adresse du proxy
- **Détection automatique** - la configuration sera détectée automatiquement à partir du serveur proxy


11.12.2. Numérotation



Tous les paramètres facultatifs de la boîte de dialogue **Paramètres de mise à jour - Connexion par numérotation** se rapportent à la connexion par numérotation à Internet. Les champs de cette boîte de dialogue sont activés à condition de cocher l'option **Utiliser les connexions par numérotation**.

Précisez si vous souhaitez vous connecter automatiquement à Internet (**Etablir cette connexion automatiquement**) ou confirmer manuellement la connexion (**Demander avant d'établir la connexion**). En cas de connexion automatique, vous devez indiquer si la connexion doit prendre fin après la mise à jour (**Raccrocher une fois terminé**).

11.12.3. URL



La boîte de dialogue **URL** contient une liste d'adresses Internet à partir desquelles il est possible de télécharger les fichiers de mise à jour. Vous pouvez redéfinir le contenu de cette liste à l'aide des boutons de fonction suivants :

- **Ajouter** – ouvre une boîte de dialogue permettant de spécifier une nouvelle adresse URL
- **Modifier** - ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier les paramètres de l'URL sélectionnée
- **Supprimer** - retire l'URL sélectionnée de la liste
- **Valeur par défaut** – rétablit la liste d'URL par défaut
- **Haut** – déplace l'URL sélectionnée d'un rang vers le haut dans la liste
- **Bas** – déplace l'URL sélectionnée d'un rang vers le bas dans la liste

11.12.4. Gérer


La boîte de dialogue **Gérer** propose deux options accessibles via deux boutons :

- **Supprimer les fichiers de mise à jour temporaires** - cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les fichiers redondants de votre disque dur (*par défaut, ces fichiers sont conservés pendant 30 jours*)
- **Revenir à la version précédente de la base virale** – cliquez sur ce bouton pour supprimer la dernière version de la base virale de votre disque dur et revenir à la version précédente enregistrée (*la nouvelle version de la base de données sera incluse dans la mise à jour suivante*)

12. Paramètres du Pare-feu

La configuration du [Pare-feu](#) s'affiche au sein d'une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous accédez à plusieurs boîtes de dialogue et configurez les paramètres avancés du composant. La configuration avancée est exclusivement destinée aux spécialistes et aux utilisateurs expérimentés. Quant aux autres utilisateurs, il leur est vivement conseillé de se conformer strictement à la configuration proposée par l'[Assistant de configuration du Pare-feu](#).

12.1. Généralités




Dans la section **Informations générales**, vous avez la possibilité d'exporter, d'importer ou de stocker la configuration du [Pare-feu](#) :

- **Exporter/Importer** - exportez les règles et paramètres définis pour le [Pare-feu](#) dans les fichiers de sauvegarde, ou à l'inverse, importez le contenu entier d'un fichier de sauvegarde.
- **Archiver** - après chaque modification de la configuration du [Pare-feu](#), la configuration d'origine est enregistrée dans une archive. Vous pouvez accéder aux configurations archivées à l'aide du bouton **Archive des paramètres**. Si l'archive est vide, cela signifie qu'aucune modification n'a été effectuée depuis l'installation du [Pare-feu](#). Jusqu'à 10 enregistrements peuvent être

conservés. Au-delà de ce maximum, les anciens enregistrements seront écrasés.

12.2. Sécurité



Dans la boîte de dialogue **Paramètres de sécurité**, vous pouvez définir les règles générales du comportement du **Pare-feu** et ce, indépendamment du profil sélectionné :


- **Autoriser la modification des paramètres pour** - spécifiez les personnes habilitées à adapter la configuration du **Pare-feu**
- **Afficher les boîtes de dialogue de confirmation pour** - spécifiez les personnes auxquelles présenter les demandes de confirmation (*boîtes de dialogue sollicitant la décision de l'utilisateur dans les situations où aucune règle définie du **Pare-feu** n'est applicable*)

Pour ces deux options, il est possible d'attribuer l'autorisation spécifique à l'un des groupes utilisateurs suivants :

- **Administrateur** – l'administrateur bénéficie d'un contrôle total sur le PC et a le droit d'affecter chaque utilisateur à des groupes dotés de droits spécifiquement définis.

- **Administrateurs et utilisateurs avec pouvoirs** – l'administrateur a le droit d'affecter chaque utilisateur à un groupe spécifique (*utilisateur avec pouvoir*) et de définir les droits des membres du groupe.
- **Tous les utilisateurs** – ensemble des autres utilisateurs n'appartenant à aucun groupe particulier.
- **Messages d'information du pare-feu** - déterminez les messages que doit afficher le **Pare-feu**. Il est recommandé d'afficher en permanence les erreurs critiques et les avertissements. En revanche, la décision d'afficher ou de ne pas afficher les messages à caractère purement informatif vous revient intégralement


12.3. Profils de zones et d'adaptateurs



La boîte de dialogue **Paramètres des adaptateurs et des zones réseau** permet de modifier les paramètres liés à l'attribution de profils définis à des adaptateurs déterminés, ainsi que la référence des réseaux correspondants :

- **Désactiver la détection par zone et le changement automatique de profil**- un profil défini peut être affecté à chaque type d'interface réseau, c'est-à-dire à chaque zone. Si vous ne voulez pas définir de profils particuliers, un profil commun défini à l'aide de l'[Assistant de configuration du Pare-feu](#) sera appliqué. Si vous décidez de différencier des profils et de les attribuer à des adaptateurs et à des zones spécifiques puis, pour une raison quelconque, souhaitez désactiver temporairement ce dispositif, il suffit de cocher l'option **Désactiver la détection par zone et le changement automatique de profil**.
- **La liste suivante indique les adaptateurs, les zones et les profils attribués** - cette liste présente les adaptateurs et les zones détectés. A chacun d'entre eux vous pouvez attribuer un profil spécifique dans la liste déroulante Profil attribué (*tous les profils se définissent initialement dans l'Assistant de configuration du Pare-feu ou sont générés ultérieurement dans la boîte de dialogue Profils des paramètres du Pare-feu*). Pour ouvrir cette liste déroulante, faites votre choix dans la liste des adaptateurs, puis sélectionnez un profil.
- **Paramètres avancés** - chaque option que vous sélectionnez désactive l'affichage d'un message d'information

12.4. Journaux



La boîte de dialogue **Journaux** permet de passer en revue l'ensemble des actions et des événements du **Pare-feu** qui ont été enregistrés ainsi que la description détaillée des paramètres associés :


- **Date de l'événement** - date et heure auxquelles l'événement s'est produit.
- **Application** - nom du processus auquel l'événement consigné fait référence.
- **Action** - type d'action réalisée

Vous avez accès aux boutons de fonction suivants :

- **Aide** - ouvre la boîte de dialogue associée aux fichiers d'aide.
- **Afficher les détails** - Si vous jugez insuffisants les paramètres fournis et souhaitez des renseignements complémentaires, cliquez sur ce bouton pour consulter le fichier journal complet contenant des informations détaillées (utilisateur, PID, direction, protocole, port local/distant, adresse IP locale/distante).
- **Actualiser la liste** - Il est possible de réorganiser les paramètres enregistrés dans le journal en fonction de l'attribut que vous sélectionnez : chronologiquement (*dates*) ou alphabétiquement (*autres colonnes*). Pour cela, cliquez simplement sur l'en-tête de colonne qui convient. Cliquez sur le bouton **Actualiser la liste** pour mettre à jour les informations affichées.
- **Vider la liste** - Permet de retirer toutes les entrées du tableau.

12.5. Profils

La boîte de dialogue **Paramètres des profils** inclut la liste de tous les profils disponibles.



Tous les autres [profils](#) autres que les profils système peuvent être édités directement depuis cette boîte de dialogue à l'aide des boutons de commande suivants :

- **Activer le profil** - ce bouton définit le profil sélectionné comme étant actif. La configuration de ce profil sera alors utilisée par le **Pare-feu** pour contrôler le trafic réseau
- **Dupliquer le profil**- génère une copie conforme du profil sélectionné ; vous pouvez ensuite modifier la copie et la renommer pour obtenir un nouveau profil
- **Renommer le profil** - permet d'attribuer un nouveau nom au profil


sélectionné

- **Supprimer le profil** - retire le profil sélectionné de la liste
- **Exporter le profil** - enregistre la configuration du profil sélectionné dans un fichier en vue d'une utilisation ultérieure
- **Importer le profil** - configure les paramètres du profil sélectionné en fonction des données exportées depuis le fichier de configuration de sauvegarde
- **Aide** - ouvre le fichier d'aide associé à la boîte de dialogue

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, vous trouverez la description du profil actuellement sélectionné dans la liste.

L'arborescence de navigation située à gauche diffère selon le nombre de profils définis qui figurent dans la liste au sein de la boîte de dialogue **Profil**. Chaque profil défini correspond à une branche spécifique placée sous l'entrée **Profil**. Il est possible de modifier les profils dans les boîtes de dialogue suivantes (*identiques pour tous les profils*) :

12.5.1. Informations sur le profil



La boîte de dialogue **Informations sur le profil** est la première d'une série de boîtes de dialogue permettant de modifier les paramètres de configuration des profils. A chaque boîte de dialogue correspond un profil.

Activer la mise en réseau Bridge des machines virtuelles : cochez cette case pour permettre aux machines virtuelles VMware de se connecter directement à ce réseau


Paramètres du mode jeu

Dans la section **Paramètres du mode jeu**, vous indiquez et confirmez (en cochant la case associée) votre choix de laisser les messages d'information du **Pare-feu** s'afficher pendant le déroulement des applications en plein écran (*généralement des jeux, mais aussi toute autre application exécutée en plein écran comme les présentations PowerPoint*). Comme ces messages peuvent être gênants, la fonction est désactivée par défaut.

Si vous cochez la case **Activer la notification du Pare-feu lors de l'exécution de jeux**, sélectionnez dans la zone déroulante l'action souhaitée lorsqu'une nouvelle

application sans règle définie tente de communiquer sur le réseau (ces applications vous invitent habituellement à répondre à une question dans une boîte de dialogue). Toutes ces applications peuvent être autorisées ou bloquées.

12.5.2. Adaptateurs définis




La boîte de dialogue **Réseaux définis** dresse la liste de tous les adaptateurs détectés sur l'ordinateur. Un réseau spécifique est associé à chaque adaptateur - pour obtenir la liste intégrale des réseaux, reportez-vous à la boîte de dialogue **Réseaux définis**.

Les informations suivantes sont fournies pour chaque adaptateur détecté :

- **Adaptateurs** - noms des adaptateurs que l'ordinateur utilise pour se connecter à des réseaux particuliers
- **Sécurité de l'interface** - par défaut, tous les adaptateurs sont considérés comme non sécurisés. Déclarez un adaptateur comme sécurisé seulement si vous êtes certain qu'il (et le réseau associé) est fiable. (Pour ce faire, cochez la case qui lui correspond dans la liste, puis choisissez la commande **Marquer comme sécurisé** dans le menu contextuel ou cliquez sur le bouton **Marquer comme sécurisé**). Tous les adaptateurs sécurisés et les réseaux associés seront inclus dans le groupe des adaptateurs utilisés par l'application pour communiquer en appliquant le jeu de règles défini pour la valeur **Autoriser la connexion sécurisée**
- **Plage d'adresses IP** - chaque réseau (lié à un adaptateur donné) est

automatiquement détecté et spécifié sous la forme d'une plage d'adresses IP

12.5.3. Réseaux définis



La boîte de dialogue **Réseaux définis** dresse la liste de tous les réseaux auxquels est relié l'ordinateur. Chaque réseau est associé à un adaptateur donné. Pour obtenir la liste complète des adaptateurs, accédez à la boîte de dialogue [Adaptateurs définis](#).

Les informations suivantes sont fournies pour chaque réseau détecté :

- **Réseaux** - noms des réseaux auxquels l'ordinateur est relié
- **Sécurité du réseau** - par défaut, tous les réseaux sont considérés comme non sécurisés. Déclarez un réseau comme sécurisé seulement si vous êtes certain qu'il est fiable. (*Pour cela, cochez la case correspondante dans la liste et choisissez la commande Sécurisé dans le menu contextuel*). Tous les réseaux associés seront inclus dans le groupe des réseaux utilisés par l'application pour communiquer en appliquant le jeu de règles défini pour la valeur [Autoriser la connexion sécurisée](#)
- **Plage d'adresses IP** - chaque réseau est automatiquement détecté et spécifié sous la forme d'une plage d'adresses IP

Boutons de commande

- **Ajouter un réseau** - ouvre la boîte de dialogue **Propriétés du réseau** dans laquelle vous ajustez les paramètres du réseau nouvellement défini :

The screenshot shows the 'Propriétés du réseau' dialog box. The title bar reads 'Propriétés du réseau'. The main area is titled 'Propriétés du réseau'. It contains the following elements:


- 'Nom du réseau': A text box containing 'Nouveau réseau'.
- 'Description du réseau': An empty text box.
- 'Le réseau est sécurisé.': A checkbox that is currently unchecked.
- 'Plage d'adresses IP': A table with three empty rows. To the right of the table are three buttons: 'Ajouter IP', 'Modifier IP', and 'Supprimer IP'.
- 'Représentation avancée de la plage des adresses IP': A section with a large empty text area and a 'Vérifier' button to its right.
- At the bottom: 'Aide' (with a question mark icon), 'OK', and 'Annuler' buttons.

Dans cette boîte de dialogue, précisez le nom du réseau (champ **Nom du réseau**), décrivez-le dans le champ **Description du réseau**, puis indiquez s'il s'agit d'un réseau sécurisé. Le nouveau réseau peut être défini manuellement dans une boîte de dialogue distincte après avoir cliqué sur le bouton **Ajouter IP** (ou **Modifier IP** / **Supprimer IP**). Dans cette boîte de dialogue, vous spécifiez le réseau en indiquant une plage d'adresses IP ou un masque réseau.

Pour un réseau étendu à intégrer au réseau actuel que vous venez de définir, vous pouvez utiliser l'option **Représentation avancée de la plage des adresses IP** : saisissez la liste intégrale des réseaux dans le champ de texte prévu à cet effet (*tous les formats standards sont pris en charge*), puis cliquez sur le bouton **Vérifier** pour vous assurer que le format est effectivement reconnu. Cliquez ensuite sur **OK** pour valider et enregistrer les données.

- **Modifier un réseau** - ouvre la boîte de dialogue **Propriétés du réseau** (voir ci-dessus) dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres d'un réseau déjà défini (la boîte de dialogue est identique à la boîte de dialogue d'insertion d'un nouveau réseau, décrite au paragraphe précédent)
- **Supprimer un réseau** - ce bouton retire la référence du réseau sélectionné de la liste des réseaux
- **Marqué comme sécurisé** - par défaut, tous les réseaux sont considérés comme non sécurisés. Déclarez un réseau comme sécurisé à l'aide de cette option uniquement si vous êtes absolument certain qu'il est fiable.
- **Aide** - ouvre le fichier d'aide associé à la boîte de dialogue

12.5.4. Services définis



La boîte de dialogue **Services disponibles** indique tous les services définis dans la configuration par défaut de l'application, et les services déjà définis par l'utilisateur. La boîte de dialogue est divisée en deux colonnes :


- **Nom du service** - indique le nom du service
- **Aperçu des ports** - des flèches indiquent le sens de la communication (entrante/sortante). D'autres informations sont fournies si vous indiquez le numéro ou le nom du protocole utilisé (P) et le numéro ou la plage de ports

locaux (L) / distants (R) utilisés.

Vous êtes libre d'ajouter, de modifier et/ou de supprimer les services de votre choix.

Boutons de commande

- **Ajouter** - ouvre la boîte de dialogue **Editeur des éléments de service**, dans laquelle vous spécifiez les paramètres du service ajouté :



Editeur des éléments de service

Nom de l'élément de service

Description de l'élément de service

Liste des éléments de service

Direction	Numéro du protocole	Ports locaux	Ports dis

Ajouter
 Modifier
 Supprimer
 Aide


Vous pouvez préciser le nom du service dans la zone **Nom de l'élément de service** et entrez une brève description dans la zone **Description de l'élément de service**). Dans la section **Liste des éléments de service**, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer) des éléments de service en spécifiant les paramètres suivants :

- **Direction** - entrant, sortant ou les deux
 - **Numéro du protocole** - le type du protocole (à choisir dans le menu)
 - **Ports locaux** - listes des plages des ports locaux
 - **Ports distants** - listes des plages des ports distants
- **Modifier le service** - ouvre la boîte de dialogue **Editeur des éléments de service** (voir ci-dessus) dans laquelle vous pouvez ajuster les paramètres

d'un réseau déjà défini (*la boîte de dialogue est identique à la boîte de dialogue d'insertion d'un nouveau service, décrite ci-dessus*)

- **Supprimer le service** - ce bouton a pour effet de retirer de la liste la référence du service sélectionné
- **Aide** - ouvre le fichier d'aide associé à la boîte de dialogue


12.5.5. Applications



Dans la boîte de dialogue **Informations sur les applications**, vous trouverez une vue d'ensemble de toutes les applications communiquant sur le réseau qui ont été détectées sur l'ordinateur pendant l'analyse de l'**Assistant de configuration du Pare-feu** (boîte de dialogue **Rechercher les applications utilisant Internet**) ou ultérieurement. La liste peut être modifiée à l'aide des boutons suivants :

- **Ajouter** - ouvre la boîte de dialogue de [définition du jeu de règles d'une nouvelle application](#)
- **Modifier** - ouvre la boîte de dialogue de [modification du jeu de règles d'une application existante](#)
- **Supprimer** - retire l'application sélectionnée de la liste
- **Aide** - ouvre le fichier d'aide associé à la boîte de dialogue

La boîte de dialogue permettant de définir le jeu de règles d'une nouvelle application s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton **Ajouter** de la boîte de dialogue **Applications, Paramètres du Pare-feu** :



Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir les données suivantes :

- **Informations de base sur l'application** - nom de l'application, brève description et chemin d'accès à son emplacement sur le disque
- **Action** - dans la liste déroulante, sélectionnez une règle à appliquer au comportement de l'application :
 - ⊗ **Paramètres avancés** - cette option permet de modifier la définition du jeu de règles présenté dans la partie inférieure de la boîte de dialogue *pour obtenir une description de la section, voir le paragraphe sur la [modification de l'application](#)*
 - ⊗ **Autoriser tout** - toute tentative de communication de l'application sera autorisée.
 - ⊗ **Autoriser la connexion sécurisée** - l'application ne sera autorisée à communiquer que sur les réseaux sécurisés (*par exemple, la communication avec le réseau protégé de la société est autorisée, tandis*


que les communications via Internet sont bloquées). Pour une présentation générale et une description des réseaux sécurisés, voir la boîte de dialogue [Réseaux](#)

⚙️ **Demander** - chaque fois que l'application tente de communiquer sur le réseau, vous serez invité à indiquer si cette communication doit être autorisée ou bloquée

⚙️ **Bloquer** - toutes les tentatives de communication de l'application sont bloquées

- **Occurrences des journaux de règles** - cochez cette option pour confirmer votre souhait de consigner dans un journal toutes les actions du [Pare-feu](#) liées à l'application pour laquelle vous avez configuré un ensemble de règles. Les entrées de journal correspondantes se trouvent dans la boîte de dialogue [Journaux](#).

Pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de modifier le jeu de règles d'une application existante, utilisez le bouton **Modifier** de la boîte de dialogue [Applications](#) , [Paramètres du Pare-feu](#) :



Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier les paramètres de toutes les applications :

- **Informations de base sur l'application** - nom de l'application, brève description et chemin d'accès à son emplacement sur le disque
- **Action** - dans la liste déroulante, sélectionnez une règle à appliquer au comportement de l'application :
 - ⚙️ **Paramètres avancés** - cette option permet de modifier la définition du jeu de règles présenté dans la partie inférieure de la boîte de dialogue
 - ⚙️ **Autoriser tout** - toutes les tentatives de communication de l'application


sont autorisées.

- ⊗ **Autoriser la connexion sécurisée** - l'application ne sera autorisée à communiquer que sur les réseaux sécurisés (*par exemple, la communication avec le réseau protégé de la société est autorisée, tandis que les communications via Internet sont bloquées*). Pour une présentation générale et une description des réseaux sécurisés, voir la boîte de dialogue [Réseaux](#)
- ⊗ **Demander** - chaque fois que l'application tente de communiquer sur le réseau, vous serez invité à indiquer si cette communication doit être autorisée ou bloquée
- ⊗ **Bloquer** - toutes les tentatives de communication de l'application sont bloquées
- **Occurrences des journaux de règles** - cochez cette option pour confirmer votre souhait de consigner dans un journal toutes les actions du [Pare-feu](#) liées à l'application pour laquelle vous avez configuré un ensemble de règles. Les entrées de journal correspondantes se trouvent dans la boîte de dialogue [Journaux](#).
- **Règles détaillées de l'application** - cette section est modifiable uniquement si vous avez sélectionné l'option **Paramètres avancés** dans la liste déroulante **Action**. Tous les paramètres détaillés (indiqués dans colonne **Détails**) peuvent être modifiés à l'aide de ces boutons de commande :
 - ⊗ **Ajouter** - ce bouton permet de créer une nouvelle règle détaillée pour une application spécifique. Dans la page de l'onglet **Détails** une nouvelle entrée apparaît. Vous devez maintenant définir quelques paramètres en sélectionnant les réseaux respectifs avec lesquels l'application peut communiquer (onglet **Réseaux**), les adaptateurs que l'application peut utiliser (onglet **Adaptateurs**) et les services qu'elle peut solliciter (onglet **Nom du service**).
 - ⊗ **Supprimer** - retire de la liste l'entrée sélectionnée correspondant à une règle détaillée.
 - ⊗ **Haut / Bas** - les règles détaillées sont triées sur le base de leur priorité. Si vous souhaitez modifier la priorité d'une règle, utilisez les boutons **Haut** et **Bas** pour un ajustement en fonction de vos besoins.

Chaque paramètre détaillé précise quels **Services définis / Réseaux définis / Adaptateurs définis** seront utilisés.

12.5.6. Services système


L'entrée de modifications dans la boîte de dialogue Services et protocoles système ne doit être réservée qu'aux utilisateurs expérimentés.



La boîte de dialogue **Services et protocoles système** présente la liste des services et des protocoles du système utilisant le réseau. Sous la liste figurent deux options. Vous pouvez activer ou désactiver ces options pour confirmer votre choix de [consigner dans le journal](#) l'ensemble du trafic inconnu (*entrant ou sortant*).

Boutons de commande

- **Ajouter / Modifier** - ces boutons ouvrent la même boîte de dialogue permettant de redéfinir les paramètres des services système. Le bouton **Ajouter** ouvre une boîte de dialogue vide et en mode standard (*pas de section pour paramètres avancés, mais cette section est accessible depuis les paramètres avancés de l'action*). Le bouton **Modifier** ouvre la même boîte de dialogue mais présente les données déjà saisies concernant le service système sélectionné :



- **Informations de base sur l'application** - nom et brève description de l'application
- **Action** - dans la liste déroulante, sélectionnez la règle à appliquer au comportement du service système (*contrairement aux applications, trois actions seulement sont disponibles pour les services système*) :
 - ⚙ **Bloquer** - les tentatives de communication du service système sont automatiquement bloquées
 - ⚙ **Autoriser la connexion sécurisée** - le service système sera autorisé à communiquer uniquement sur les réseaux sécurisés (par exemple, la communication avec le réseau protégé de la société est autorisée, mais les communications via Internet sont bloquées). *Pour une présentation générale et une description des réseaux sécurisés, voir la boîte de dialogue Réseaux_*

⊗ **Autoriser tout** - toutes les tentatives de communication du service système seront autorisées.

○ **Occurrences des journaux de règles** - cochez cette option pour confirmer que vous voulez enregistrer dans le journal toutes les actions du Pare-feu_ liées au service système pour lequel vous avez configuré un ensemble de règles. Les entrées du journal correspondantes se trouvent dans la boîte de dialogue [Journaux](#).

○ **Règles détaillées de l'application** -pour chaque service système vous pouvez définir des règles détaillées dans la section **Règles détaillées de l'application**. Tous les paramètres détaillés (dans la page de l'onglet **Détails**) **peuvent être modifiés à l'aide de ces boutons de commande** :

⊗ **Ajouter** - ce bouton permet de créer une nouvelle règle détaillée pour un service système spécifique. Dans la page de l'onglet **Détails** une nouvelle entrée apparaît. Vous devez maintenant définir quelques paramètres en sélectionnant les réseaux respectifs avec lesquels le service système peut communiquer (onglet **Réseaux**), les adaptateurs que l'application peut utiliser (onglet **Adaptateurs**) et les services qu'elle peut solliciter (onglet **Nom du service**).

⊗ **Supprimer** - retire de la liste l'entrée sélectionnée correspondant à une règle détaillée.

⊗ **Haut / Bas** - les règles détaillées sont triées sur le base de leur priorité. Si vous souhaitez modifier la priorité d'une règle, utilisez les boutons **Haut** et **Bas** pour un ajustement en fonction de vos besoins.


Chaque option détaillée précise quels **Services définis / Réseaux définis / Adaptateurs définis** seront définis.

- **Supprimer** - retire de la liste l'entrée sélectionnée en rapport avec un service système
- **Aide** - ouvre le fichier d'aide associé à la boîte de dialogue

13. Analyse AVG

L'analyse constitue une partie fondamentale de la fonctionnalité d'**AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. Vous avez la possibilité d'exécuter des analyses à la demande ou de [programmer une analyse quotidienne](#) à l'heure qui vous convient le mieux.

13.1. Interface d'analyse



L'interface d'analyse AVG est accessible par **Analyse de l'ordinateur** ([lien d'accès rapide](#)). Cliquez sur ce lien pour accéder à la boîte de dialogue **Recherche des menaces**. Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez les éléments suivants :

- présentation des [analyses prédéfinies](#) - deux types d'analyse au choix (définies par l'éditeur du logiciel) sont prêtes à l'emploi à la demande ou de manière programmée ;
- [programmation de l'analyse](#) - dans cette section, vous définissez de nouvelles analyses et planifiez d'autres programmations selon vos besoins.

Boutons de commande

Les boutons de commande disponibles au sein de l'interface d'analyse sont les

suivants :

- **Historique des analyses** - affiche la boîte de dialogue [Résultats d'analyse](#) relatant l'historique complet des analyses
- **Afficher la Quarantaine** - ouvre une nouvelle boîte de dialogue intitulée [Quarantaine](#) - espace dans lequel les infections sont confinées

13.2. Analyses prédéfinies

Une des principales fonctions d'AVG est l'analyse à la demande. Ce type d'analyse est prévu pour analyser différentes zones de l'ordinateur en cas de doute concernant la présence éventuelle de virus. Il est vivement recommandé d'effectuer fréquemment de telles analyses même si vous pensez qu'aucun virus ne s'est introduit dans votre système.


Dans **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**, vous trouverez deux types d'analyse prédéfinies par l'éditeur du logiciel :

13.2.1. Analyse complète

L'Analyse complète - contrôle l'absence d'infection ainsi que la présence éventuelle de programmes potentiellement dangereux dans tous les fichiers de l'ordinateur. Cette analyse examine les disques durs de l'ordinateur, détecte et répare tout virus ou retire l'infection en la confinant dans la zone de [quarantaine](#). L'analyse de l'ordinateur doit être exécutée sur un poste de travail au moins une fois par semaine.


Lancement de l'analyse

L'**Analyse complète** du contenu d'un ordinateur, peut être lancée directement depuis l'[interface d'analyse](#) en cliquant sur l'icône d'analyse. Pour ce type d'analyse, il n'est pas nécessaire de configurer d'autres paramètres spécifiques. L'analyse démarre immédiatement dans la boîte de dialogue **Analyse en cours** (voir la capture d'écran). L'analyse peut être interrompue provisoirement (**Pause**) ou annulée (**Annuler**) si nécessaire.



Modification de la configuration de l'analyse


Vous avez la possibilité d'ajuster les paramètres prédéfinis par défaut de l'option **Analyse complète**. Activez le lien **Modifier les paramètres d'analyse** pour accéder à la boîte de dialogue **Modifier les paramètres d'analyse - Analyse complète**. **Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut et de ne les modifier qu'en cas d'absolue nécessité.**



- **Paramètres d'analyse** - dans la liste des paramètres d'analyse, vous pouvez activer/désactiver des paramètres spécifiques en fonction de vos besoins. Par défaut, la plupart des paramètres sont activés et seront appliqués automatiquement au cours de l'analyse.
- **Priorité du processus d'analyse** - la priorité d'un processus d'analyse peut être modifiée à l'aide du curseur. Par défaut, le niveau de priorité attribué est moyen (*Analyse automatique*), qui applique le meilleur compromis entre le processus d'analyse et l'utilisation des ressources système. Vous pouvez aussi choisir le processus d'analyse lent, qui réduit la charge sur les ressources système (*cette option est pratique quand vous devez travailler sur l'ordinateur sans avoir à vous soucier de la durée de l'analyse*) ; ou rapide, qui utilise plus de ressources système (*convient notamment quand vous quittez temporairement votre poste de travail*).
- **Définir des rapports d'analyse supplémentaires** - ce lien ouvre la boîte de dialogue **Rapports d'analyse** où vous pouvez sélectionner les types de résultats que vous souhaitez obtenir :



- **Définir des rapports d'analyse supplémentaires** - ce lien ouvre la boîte de dialogue **Options de l'arrêt de l'ordinateur**, où vous indiquez si l'ordinateur doit être arrêté automatiquement à la fin du processus d'analyse. Une fois l'option **Arrêt de l'ordinateur à la fin de l'analyse** confirmée, l'option **Forcer l'arrêt si l'ordinateur est verrouillé** s'active et vous permet d'arrêter l'ordinateur même s'il est verrouillé.



Avertissement : ces paramètres d'analyse sont identiques à ceux d'une nouvelle analyse, comme indiqué dans le chapitre [AVG Analyse / Programmation de l'analyse / Comment faire l'analyse](#).

Si vous décidez de modifier la configuration de l'**Analyse complète** par défaut, vous avez la possibilité d'enregistrer ces nouveaux paramètres en tant que configuration par défaut et de les appliquer à toute analyse ultérieure de l'ordinateur.

13.2.2. Analyse zones sélectionnées


Analyse zones sélectionnées - analyse seulement les zones de l'ordinateur que vous avez sélectionnées en vue d'une analyse (dossiers, disque durs, disquettes, CD, etc.). Le déroulement de l'analyse en cas de détection virale, ainsi que la solution appliquée, est le même que pour une analyse complète de l'ordinateur : **[tout virus détecté est réparé ou transféré en quarantaine](#)**. L'analyse zones sélectionnées permet de configurer vos propres analyses et de les programmer en fonction de vos besoins.

Lancement de l'analyse

L'**analyse zones sélectionnées** peut être lancée directement depuis l'[interface d'analyse](#) en cliquant sur l'icône associée. La boîte de dialogue **Sélectionner les fichiers ou les dossiers à examiner** s'ouvre. Dans l'arborescence de votre ordinateur, sélectionnez les dossiers que vous souhaitez analyser. Le chemin d'accès à chaque dossier sélectionné est généré automatiquement et apparaît dans la zone de texte située dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.

Il est aussi possible d'analyser un dossier spécifique et d'exclure tous ses sous-dossiers du processus. Pour ce faire, il suffit d'insérer le signe moins "-" avant le chemin d'accès généré automatiquement (*voir la capture d'écran*). Pour exclure un dossier complet de l'analyse, utilisez le paramètre "!" paramètre.


Pour exécuter l'analyse, cliquez sur le bouton **Démarrer l'analyse** ; le processus est fondamentalement identique à celui d'une [analyse complète de l'ordinateur](#).



Modification de la configuration de l'analyse

Vous pouvez modifier les paramètres prédéfinis par défaut de l'option **Analyse zones sélectionnées**. Activez le lien **Modifier les paramètres d'analyse** pour accéder à


la boîte de dialogue **Modifier les paramètres d'analyse - Analyse zones sélectionnées**. **Il est toutefois recommandé de conserver les paramètres par défaut et de ne les modifier qu'en cas d'absolue nécessité.**



- **Paramètres de l'analyse** - dans la liste des paramètres de l'analyse, vous pouvez activer/désactiver des paramètres spécifiques en fonction de vos besoins (*pour une description détaillée de ces paramètres, consultez le chapitre [Paramètres avancés AVG/ Analyses / Analyse zones sélectionnées](#)*).
- **Priorité du processus d'analyse** - le curseur vous permet de modifier la priorité du processus d'analyse. Par défaut, le niveau de priorité attribué est moyen (*Analyse automatique*), qui applique le meilleur compromis entre le processus d'analyse et l'utilisation des ressources système. Vous pouvez aussi choisir le processus d'analyse lent, qui réduit la charge sur les ressources système (*cette option est pratique quand vous devez travailler sur l'ordinateur sans avoir à vous soucier de la durée de l'analyse*) ; ou rapide, qui utilise plus de ressources système (*convient notamment quand vous quittez temporairement votre poste de travail*).
- **Définir des rapports d'analyse supplémentaires** - ce lien ouvre la boîte de dialogue **Rapports d'analyse** où vous pouvez sélectionner les types de résultats que vous souhaitez obtenir :



- **Définir des rapports d'analyse supplémentaires** - ce lien ouvre la boîte de dialogue **Options de l'arrêt de l'ordinateur**, où vous indiquez si l'ordinateur doit être arrêté automatiquement à la fin du processus d'analyse. Une fois l'option **Arrêt de l'ordinateur à la fin de l'analyse** confirmée, l'option **Forcer l'arrêt si l'ordinateur est verrouillé** s'active et vous permet d'arrêter l'ordinateur même s'il est verrouillé.




Avertissement : ces paramètres d'analyse sont identiques à ceux d'une nouvelle analyse, comme indiqué dans le chapitre [AVG Analyse / Programmation de l'analyse / Comment faire l'analyse](#).

Si vous décidez de modifier la configuration **Analyse zones sélectionnées** par défaut, vous pouvez enregistrer les paramètres modifiés en tant que configuration par défaut et les appliquer aux analyses ultérieures de fichiers ou de dossiers spécifiques. De plus, cette configuration sera utilisée comme modèle des nouvelles analyses programmées ([toutes les analyses personnalisées basées sur la configuration actuelle de l'analyse des zones sélectionnées](#)).

13.3. Analyse contextuelle

Outre les analyses prédéfinies et exécutées sur l'ensemble de l'ordinateur ou sur des zones sélectionnées, AVG permet d'analyser rapidement l'objet de votre choix dans l'environnement de l'Explorateur Windows. Si vous désirez ouvrir un fichier inconnu dont le contenu est incertain, vous pouvez le vérifier à la demande. Procédez comme suit :



- Dans l'Explorateur Windows, mettez le fichier (ou le dossier) en surbrillance
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet pour afficher le menu contextuel
- Choisissez la commande **Analyse par AVG** pour faire analyser le fichier par AVG

13.4. Analyse depuis la ligne de commande

Dans **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**, il est possible de lancer l'analyse depuis la ligne de commande. Vous apprécierez cette possibilité sur les serveurs, par exemple, ou lors de la création d'un script de commandes qui doit s'exécuter automatiquement après l'initialisation de l'ordinateur. La plupart des paramètres proposés dans l'interface utilisateur graphique sont disponibles à partir de la ligne de commande.

Pour lancer l'analyse AVG depuis la ligne de commande, exécutez la commande suivante depuis le dossier où AVG est installé :

- **avgscanx** pour un système d'exploitation 32 bits
- **avgscana** pour un système d'exploitation 64 bits

Syntaxe de la commande

La syntaxe de la commande est la suivante :

- **avgscanx /paramètre...** par exemple, **avgscanx /comp** pour l'analyse complète de l'ordinateur
- **avgscanx /paramètre /paramètre ..** si plusieurs paramètres sont précisés, les entrer à la suite, séparés par un espace et une barre oblique
- si un paramètre requiert la saisie de valeurs spécifiques (par exemple, le paramètre **/scan** requiert de savoir quelles zones de votre ordinateur ont été sélectionnées afin d'être analysées et vous devez indiquer un chemin exact vers la section sélectionnée), il faut séparer les valeurs éventuelles par une virgule, par exemple : **avgscanx /scan=C:\,D:**

Emplacement des fichiers à vérifier

Pour afficher la liste complète des paramètres disponibles, tapez la commande concernée ainsi que le paramètre **/?** ou **/HELP** (ex : **avgscanx /?**). Le seul paramètre obligatoire est **/SCAN** pour lequel il est nécessaire de spécifier les zones de l'ordinateur à analyser. Pour une description détaillée des options, voir la [liste des paramètres de ligne de commande](#).

Pour exécuter l'analyse, appuyez sur **Entrée**. Pendant l'analyse, vous pouvez arrêter le processus en appuyant sur **Ctrl+C** ou **Ctrl+Pause**.

Analyse CMD lancée depuis l'interface d'analyse

Lorsque vous exécutez l'ordinateur en mode sans échec de Windows, il est également possible de faire appel à la ligne de commande à partir de l'interface utilisateur graphique. L'analyse à proprement parler sera lancée à partir de la ligne de commande, la boîte de dialogue **Editeur de ligne de commande** permet seulement de préciser la plupart des paramètres d'analyse dans l'interface graphique plus conviviale.

Etant donné que cette boîte de dialogue est seulement accessible en mode sans échec de Windows, consultez le fichier d'aide accessible à partir de cette boîte de dialogue si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.

13.4.1. Paramètres d'analyse CMD

Vous trouverez ci-après la liste de tous les paramètres disponibles pour lancer une analyse depuis la ligne de commande :

- **/SCAN** [Analyse de fichiers ou de dossiers spécifiques](#) /

SCAN=chemin;chemin (ex. : /SCAN=C:\;D:\)

- **/COMP** [Analyse complète](#)
- **/HEUR** Utiliser l'[analyse heuristique](#)
- **/EXCLUDE** Fichiers ou chemin exclus de l'analyse
- **/@** Fichier de commande /nom du fichier/
- **/EXT** Analyser ces extensions /par exemple EXT=EXE,DLL/
- **/NOEXT** Ne pas analyser ces extensions /par exemple
NOEXT=JPG/
- **/ARC** Analyser les archives
- **/CLEAN** Nettoyer automatiquement
- **/TRASH** Mettre les fichiers en [Quarantaine](#)
- **/QT** Analyse rapide
- **/MACROW** Signaler les macros
- **/PWDW** Signaler les fichiers protégés par un mot de passe
- **/IGNLOCKED** Ignorer les fichiers verrouillés
- **/REPORT** Reporter dans le fichier /nom du fichier/
- **/REPAPPEND** Inclure dans le fichier de rapport
- **/REPOK** Avertir l'utilisateur des fichiers non infectés
- **/NOBREAK** Ne pas autoriser CTRL-PAUSE pour arrêter
- **/BOOT** Activer la vérification MBR/BOOT
- **/PROC** Analyser les processus actifs
- **/PUP** Signaler les "[programmes potentiellement dangereux](#)"
- **/REG** Analyser la base de registre


- **/COO** Analyser les cookies
- **/?** Affichage de l'aide sur un sujet
- **/HELP** Affichage de l'aide sur un sujet
- **/PRIORITY** Définir la priorité de l'analyse /Faible, Auto, Elevée (voir [Paramètres avancés / Analyses](#))
- **/SHUTDOWN** Arrêt de l'ordinateur à la fin de l'analyse
- **/FORCESHUTDOWN** Forcer l'arrêt de l'ordinateur à la fin de l'analyse
- **/ADS** Analyser les flux de données NTFS uniquement

13.5. Programmation de l'analyse

Avec **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**, vous pouvez effectuer une analyse à la demande (par exemple, lorsque vous soupçonnez une infection par un virus dans votre ordinateur) ou selon un programme défini. Il est vivement recommandé d'exécuter des analyses planifiées. Vous serez ainsi assuré que votre ordinateur sera protégé de tout risque d'infection et vous n'aurez plus à vous soucier de la gestion des analyses.

Vous devez effectuer une **Analyse complète** régulièrement, au moins une fois par semaine. Si possible, faites aussi une analyse complète l'ordinateur une fois par jour, comme configuré par défaut dans la programmation de l'analyse. Si l'ordinateur est toujours sous tension, vous pouvez programmer l'analyse en dehors de vos heures de travail. Si l'ordinateur est parfois hors tension, programmez une analyse [au démarrage de l'ordinateur lorsqu'elle n'a pas pu être effectuée](#).

Pour créer de nouvelles programmations d'analyse, consultez l'[interface d'analyse AVG](#) , dans la section du bas, **Analyses programmées** :




Boutons de commande de programmation de l'analyse

Dans la section d'édition vous trouverez les boutons de commande suivants :

- **Ajouter** - le bouton ouvre la boîte de dialogue **Paramètres de l'analyse programmée**, onglet **Paramètres de la programmation**. Dans cette boîte de dialogue, définissez les paramètres de la nouvelle analyse.
- **Modifier** - ce bouton n'est actif que si vous avez déjà sélectionné une analyse existante dans la liste des analyses programmées. Dans ce cas, le bouton est accessible ; il suffit de cliquer dessus pour accéder à la boîte de dialogue **Paramètres de l'analyse programmée**, onglet **Paramètres de la programmation**. Les paramètres de l'analyse sélectionnée sont pré-renseignés et peuvent être modifiés.
- **Supprimer** - ce bouton est actif si vous avez déjà sélectionné une analyse existante dans la liste des analyses programmées. Cette analyse peut ensuite être supprimée de la liste en cliquant sur ce bouton. Notez néanmoins que vous ne pouvez supprimer que vos propres analyses. Les analyses de type **Programmation de l'analyse complète de l'ordinateur** prédéfinies par défaut ne peuvent jamais être supprimées.

13.5.1. Paramètres de la programmation

Pour programmer une nouvelle analyse et définir son exécution régulière, ouvrez la boîte de dialogue **Analyse programmée**. Cette boîte de dialogue comporte trois onglets **Paramètres de la programmation** - voir l'illustration ci-dessous (il s'agit de l'onglet qui s'affiche par défaut à l'ouverture de la boîte de dialogue), [Paramètres de l'analyse](#) et [Objets à analyser](#).



Dans l'onglet **Paramètres de la programmation**, vous pouvez cocher/décocher la case **Activer cette tâche** pour désactiver temporairement l'analyse programmée et la réactiver au moment opportun.

Donnez ensuite un nom à l'analyse que vous voulez créer et programmer. Saisissez le nom dans la zone de texte figurant à côté de l'option **Nom**. Veillez à utiliser des noms courts, descriptifs et appropriés pour distinguer facilement les différentes analyses par la suite.

Exemple : *il n'est pas judicieux d'appeler l'analyse "Nouvelle analyse" ou "Mon analyse", car ces noms ne font pas référence au champ réel de l'analyse. A l'inverse, "Analyse des zones système" est un nom descriptif précis. Il est également nécessaire de spécifier dans le nom de l'analyse si l'analyse concerne l'ensemble de l'ordinateur ou une sélection de fichiers ou de dossiers. Notez que les analyses personnalisées sont toujours basées sur l'[Analyse zones sélectionnés](#).*

Dans cette boîte de dialogue, vous définissez encore plus précisément les paramètres de l'analyse :


- **Exécution de la programmation** - spécifiez l'intervalle entre chaque exécution de la nouvelle analyse. Il est possible de répéter le lancement de l'analyse après un laps de temps donné (**Régulièrement**), d'en définir la date et l'heure précises (**A une heure précise**) ou encore de définir l'évènement auquel sera associé le lancement de l'analyse (**Suivant une action**).
- **Options avancées de la programmation** - cette section permet de définir dans quelles conditions l'analyse doit ou ne doit pas être exécutée si l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie ou hors tension.

Boutons de commande de la boîte de dialogue Paramètres de l'analyse programmée

Deux boutons de commande figurent sur les trois onglets de la boîte de dialogue **Paramètres de l'analyse programmée** (**Paramètres de la programmation**, **Paramètres de l'analyse** et Objets à analyser). Ils ont la même fonctionnalité :

- **Enregistrer** - enregistre toutes les modifications apportées dans l'onglet courant ou dans un autre onglet de cette boîte de dialogue et revient à la [boîte de dialogue par défaut de l'interface d'analyse AVG](#). Par conséquent, si vous voulez configurer les paramètres d'analyse répartis dans tous les onglets, cliquez sur ce bouton uniquement après avoir défini tous vos choix.
- **Annuler** - annule toutes les modifications faites dans l'onglet actif ou un autre onglet de cette boîte de dialogue et affiche la [boîte de dialogue par défaut de l'interface d'analyse AVG](#).

13.5.2. Comment faire l'analyse



Dans l'onglet **Comment faire l'analyse**, vous trouverez une liste de paramètres d'analyse qui peuvent être activés ou désactivés. Par défaut, la plupart des paramètres sont activés et appliqués lors de l'analyse. Aussi est-il recommandé de ne pas modifier la configuration prédéfinie d'AVG sans motif valable:

- **Réparer/supprimer automatiquement les infections** – (option activée par défaut) : lorsqu'un virus est détecté au cours de l'analyse, il est réparé automatiquement si une solution le permet . Si la désinfection automatique du fichier n'est pas possible (ou si cette option est désactivée), un message de détection de virus s'affiche. Il vous appartient alors de déterminer le traitement à appliquer à l'infection. L'action recommandée consiste à confiner le fichier infecté en [quarantaine](#).
- **Analyser les programmes potentiellement dangereux** – (option activée par défaut) : ce paramètre permet de gérer la fonction [Anti-Virus](#), qui [détecte les programmes potentiellement dangereux](#) (des fichiers exécutables fonctionnant comme des spywares ou des adwares) et les bloque ou les supprime.
- **Analyser les tracking Cookies** - (option activée par défaut) : ce paramètre du composant [Anti-Spyware](#) définit les cookies qui pourront être détectés au cours de l'analyse (les cookies HTTP servent à authentifier, à suivre et à gérer

certaines informations sur les utilisateurs comme leurs préférences en matière de navigation ou le contenu de leurs paniers d'achat électronique).

- **Analyser les archives** - (*option activée par défaut*) : ce paramètre indique que l'analyse doit examiner tous les fichiers, même ceux comprimés dans certains types d'archives (archives ZIP ou RAR, par exemple).
- **Utiliser la méthode heuristique** - (*option activée par défaut*) : l'analyse heuristique (*émulation dynamique des instructions de l'objet analysé dans un environnement informatique virtuel*) est l'une des méthodes employées pour détecter des virus pendant l'analyse.
- **Analyser environnement système** - (*option activée par défaut*) : l'analyse vérifie les fichiers système de l'ordinateur.
- **Analyser les rootkits** – cochez cette option si vous souhaitez inclure la détection de rootkits dans l'analyse complète de l'ordinateur. La détection seule de rootkits est aussi proposée dans le composant **Anti-Rootkit**;
- **Analyser uniquement les fichiers susceptibles d'être infectés** – (*option activée par défaut*) : l'analyse ne traite pas les fichiers qui ne risquent pas d'être infectés. Ce sont notamment les fichiers en texte brut ou certains types de fichiers non exécutables.

Dans la section **Priorité du processus d'analyse**, il est possible de régir la durée de l'analyse en fonction des ressources système. Par défaut, cette option est réglée sur le niveau intermédiaire d'utilisation des ressources. Cette configuration permet d'accélérer l'analyse : elle réduit la durée de l'analyse, mais sollicite fortement les ressources système et ralentit considérablement les autres activités de l'ordinateur (*cette option convient lorsque l'ordinateur est allumé, mais que personne n'y travaille*). Inversement, vous pouvez réduire l'utilisation des ressources système en augmentant la durée de l'analyse.


Remarque : par défaut, l'analyse est configurée pour bénéficier de performances optimales. Sauf raison valable, il est fortement conseillé de conserver la configuration telle qu'elle est prédéfinie. Seuls les utilisateurs expérimentés peuvent modifier la configuration. Pour accéder à d'autres options de configuration de l'analyse, consultez la boîte de dialogue **Paramètres avancés** accessible par la commande du menu système **Outils/ Paramètres avancés**.

Boutons de commande de la boîte de dialogue Paramètres de l'analyse programmée

Deux boutons de commande sont proposés sous les trois onglets de la boîte de dialogue **Paramètres de l'analyse programmée** (**Paramètres de la programmation**, **Comment faire l'analyse** et **Objets à analyser**). Ils ont la même fonctionnalité :

- **Enregistrer** - enregistre toutes les modifications réalisées dans cet onglet ou un autre onglet de cette boîte de dialogue et affiche la [boîte de dialogue par défaut de l'interface d'analyse AVG](#). Par conséquent, si vous voulez configurer les paramètres d'analyse répartis dans tous les onglets, cliquez sur ce bouton uniquement après avoir défini tous vos choix.
- **Annuler** - annule toutes les modifications faites dans l'onglet actif ou un autre onglet de cette boîte de dialogue et affiche la [boîte de dialogue par défaut de l'interface d'analyse AVG](#).

13.5.3. Objets à analyser




Sous l'onglet **Objets à analyser**, indiquez si vous voulez programmer l'[analyse complète de l'ordinateur](#) ou l'[analyse de fichiers ou de dossiers spécifiques](#). Si vous optez pour la deuxième solution, la structure de l'arborescence affichée dans la partie inférieure de la boîte de dialogue devient active et permet de définir les dossiers qui vous intéressent.

Boutons de commande de la boîte de dialogue Paramètres de l'analyse programmée

Deux boutons de commande figurent sur les trois onglets de la boîte de dialogue **Paramètres de l'analyse programmée** ([Paramètres de la programmation](#), [Comment faire l'analyse](#) et Objets à analyser). Ils ont la même fonctionnalité :

- **Enregistrer** - enregistre toutes les modifications entrées sous l'onglet en cours ou un autre onglet de cette boîte de dialogue et affiche la [boîte de dialogue par défaut de l'interface d'analyse AVG](#). Par conséquent, si vous voulez configurer les paramètres d'analyse répartis dans tous les onglets, cliquez sur ce bouton uniquement après avoir défini tous vos choix.
- **Annuler** - annule toutes les modifications faites dans l'onglet actif ou un autre onglet de cette boîte de dialogue et affiche la [boîte de dialogue par défaut de l'interface d'analyse AVG](#).

13.6. Résultats d'analyse



The screenshot shows the AVG Enterprise Edition interface. At the top, it says "Your computer is safe. All security features are working correctly and are up to date." Below this is a "Scan results overview" section with a table of scan results. The table has columns for Name, Start time, End time, Tested objects, Infections, Spyware, and Scan log information. There are also buttons for "View details", "Delete result", and "Back".

Name	Start time	End time	Tested objects	Infections	Spyware	Scan log information
Scan specific files or fol...	11.1.2008, ...	11.1.2008, ...	1034	0/0	0/0	
Scan specific files or fol...	11.1.2008, ...	11.1.2008, ...	21	0/0	0/0	
Nová naplánovaná úloha	11.1.2008, ...	11.1.2008, ...	389970	0/0	0/0	
Scan specific files or fol...	11.1.2008, ...	11.1.2008, ...	6	2/2	0/0	


Statistics:
 Last scan: 11.1.08, 12:48
 Last update: 11.1.08, 9:58
 Virus DB: 269.17.13/1216
 AVG version: 8.0.46
 License expires: 31.1.2008


La boîte de dialogue **Résultats d'analyse** est accessible depuis l'[interface d'analyse AVG](#) via le bouton **Historique / Résultats des analyses**. Elle contient la liste de

toutes les analyses précédemment exécutées ainsi que les informations suivantes sur les résultats :

- **Nom** - désignation de l'analyse ; il s'agit soit du nom d'une [analyse prédéfinie](#) soit d'un nom que vous avez attribué à une [analyse personnalisée](#) . Chaque nom inclut une icône indiquant le résultat de l'analyse :

 - une icône de couleur verte signale l'absence d'infection

 - une icône de couleur bleue indique l'absence d'infection, mais la suppression automatique d'un objet infecté

 - une icône de couleur rouge vous alerte sur la présence d'une infection qui a été détectée lors de l'analyse et qui n'a pas pu être traitée.

Les icônes sont entières ou brisées - l'icône entière représente une analyse exécutée et correctement terminée ; l'icône brisée désigne une analyse annulée ou interrompue.

Remarque : pour plus d'informations sur une analyse, consultez la boîte de dialogue [Résultats des analyses](#), par le biais du bouton **Voir les détails** (partie inférieure de la boîte de dialogue).

- **Heure de début** - date et heure d'exécution de l'analyse
- **Heure de fin** - date et heure de fin de l'analyse
- **Objets analysés** - nombre d'objets qui ont été vérifiés
- **Infections** - nombre d'[infections](#) détectées / supprimées
- **Spywares** - nombre de [spywares](#) détectés / supprimés
- **Informations sur le journal d'analyse** - informations sur le déroulement de l'analyse et sur les résultats (finalisation ou interruption du processus)

Boutons de commande

Les boutons de contrôle de la boîte de dialogue **Résultats d'analyse** sont les suivants :

- **Voir les détails** - ce bouton est actif seulement si une analyse donnée est

sélectionnée dans la vue générale ; cliquer sur le bouton a pour effet d'afficher la boîte de dialogue **Résultats des analyses**, qui fournit des détails sur l'analyse en question

- **Supprimer résultat** - ce bouton est actif seulement si une analyse donnée est sélectionnée dans la présentation ; cliquer sur le bouton a pour effet de supprimer l'analyse sélectionnée des résultats d'analyse
- **Précédent** - permet de revenir à la boîte de dialogue par défaut de l'[interface d'analyse AVG](#)

13.7. Détails des résultats d'analyse

Si, dans la boîte de dialogue **Résultats d'analyse**, une analyse donnée est sélectionnée, cliquer sur le bouton **Voir les détails** a pour effet d'afficher la boîte de dialogue **Résultats des analyses** fournissant des détails sur la progression et le résultat de cette analyse.

La boîte de dialogue est subdivisée en plusieurs onglets :

- **Résultats d'analyse** - l'onglet est toujours affiché et délivre des informations statistiques sur le déroulement de l'analyse
- **Infections** - l'onglet s'affiche seulement en cas d'[infection virale](#), détectée lors de l'analyse
- **Spyware** - l'onglet s'affiche seulement si un [spyware](#) a été trouvé lors de l'analyse
- **Avertissements** - l'onglet s'affiche seulement si certains objets n'ont pu être analysés lors de la vérification
- **Rootkits** - l'onglet s'affiche seulement si un [rootkit](#) a été trouvé lors de l'analyse
- **Informations** - l'onglet s'affiche seulement si certaines menaces potentielles ont été détectées et ne peuvent pas être rangées dans une des catégories mentionnées. Un message d'avertissement lié à l'objet trouvé s'affiche également

13.7.1. Onglet Résultats d'analyse



Sur la page de l'onglet **Résultats des analyses**, vous trouverez des statistiques détaillées portant sur :


- les [infections](#) / [spywares détectés](#)
- les [infections](#) / [spywares supprimés](#)
- le nombre d'[infections](#) / [de spywares](#) qui n'ont pu être supprimés ou réparés

De plus, l'onglet signale la date et l'heure exactes du début de l'analyse, le nombre total d'objets analysés, la durée de l'analyse et le nombre d'erreurs qui se sont produites au cours de l'analyse.

Boutons de commande

Cette boîte de dialogue comporte un seul bouton de commande. Le bouton **Fermer résultats**, qui vous renvoie à la boîte de dialogue [Résultats d'analyse](#).

13.7.2. Onglet Infections



L'onglet **Infections** apparaît dans la boîte de dialogue **Résultats des analyses** seulement si une [infection virale](#) est identifiée au cours de l'analyse. L'onglet comporte trois parties contenant les informations suivantes :


- **Fichier** - chemin complet vers l'emplacement d'origine de l'objet infecté
- **Infections** - nom du [virus](#) détecté (*pour plus de détails sur un virus particulier, consultez l'[Encyclopédie des virus](#) en ligne*)
- **Résultat** - indique l'état actuel de l'objet infecté détecté :
 - **Infecté** - l'objet infecté détecté a été laissé à son emplacement d'origine (*si, par exemple, vous avez [désactivé l'option de réparation automatique](#) pour une analyse spécifique*)
 - **Réparé** - l'objet infecté détecté a été réparé et conservé à son emplacement d'origine
 - **Placé en quarantaine** - l'objet infecté a été transféré en [Quarantaine](#)
 - **Supprimé** - l'objet infecté a été supprimé

- **Ajouté aux exceptions PUP** - l'objet détecté est considéré comme une exception et est inclus dans la liste des exceptions PUP (*liste configurée dans la boîte de dialogue [Exceptions PUP](#) des paramètres avancés*)
- **Fichier verrouillé** - non vérifié - l'objet considéré est verrouillé, AVG ne peut donc pas l'analyser
- **Objet potentiellement dangereux** - l'objet est considéré comme potentiellement dangereux, mais n'est pas infecté (*il contient par exemple des macros*) ; cette information est fournie à titre d'avertissement uniquement
- **Un redémarrage de l'ordinateur est nécessaire pour terminer l'opération** - l'objet infecté ne peut pas être supprimé ; pour ce faire, il faut redémarrer l'ordinateur

Boutons de commande

Cette boîte de dialogue compte trois boutons de commande :


- **Voir les détails** - le bouton ouvre la boîte de dialogue, **Informations détaillées sur le résultat d'analyse** :



Cette boîte de dialogue fournit des informations sur l'emplacement de l'objet infecté (**Nom de la propriété**). Les boutons **Précédent** et **Suivant** vous donnent accès aux informations sur des résultats spécifiques. Le bouton **Fermer** permet de quitter la boîte de dialogue.

- **Supprimer les infections sélectionnées** - servez-vous de ce bouton pour mettre les objets trouvés en **quarantaine**
- **Supprimer toutes les infections non réparées** - ce bouton supprime tous les objets trouvés qui ne peuvent être désinfectés, ni placés en **quarantaine**
- **Fermer résultats** - met fin aux informations détaillées et renvoie la boîte de dialogue **Résultats d'analyse**

13.7.3. Onglet Spywares



L'onglet **Spyware** apparaît dans la boîte de dialogue **Résultats des analyses** seulement si un **spyware** (ou code espion) a été détecté au cours de l'analyse. L'onglet comporte trois parties contenant les informations suivantes :

- **Fichier** - chemin complet vers l'emplacement d'origine de l'objet infecté
- **Infections** - nom du **spyware** détecté (*pour plus de détails sur un virus particulier, consultez l'[Encyclopédie des virus](#) en ligne*)
- **Résultat** - indique l'état actuel de l'objet infecté détecté :
 - **Infecté** - l'objet infecté détecté a été conservé à son emplacement d'origine (*si, par exemple, vous avez désactivé l'option de réparation*)

automatique dans des paramètres d'analyse particuliers)

- **Réparé** - l'objet infecté détecté a été réparé et conservé à son emplacement d'origine
- **Placé en quarantaine** - l'objet infecté a été déplacé en [Quarantaine](#)
- **Supprimé** - l'objet infecté a été supprimé
- **Ajouté aux exceptions PUP** - l'objet détecté est considéré comme une exception et est inclus dans la liste des exceptions PUP (*liste configurée dans la boîte de dialogue [Exceptions PUP](#) des paramètres avancés*)
- **Fichier verrouillé - non vérifié** - l'objet considéré est verrouillé, AVG ne peut donc pas l'analyser
- **Objet potentiellement dangereux** - l'objet est considéré comme potentiellement dangereux, mais n'est pas infecté (il contient par exemple des macros) ; cette information est fournie à titre d'avertissement uniquement
- **Un redémarrage de l'ordinateur est nécessaire pour terminer l'opération** - l'objet infecté ne peut pas être supprimé ; pour ce faire, il faut redémarrer l'ordinateur

Boutons de commande


Cette boîte de dialogue compte trois boutons de commande :

- **Voir les détails - le bouton ouvre la boîte de dialogue**, Informations détaillées sur le résultat d'analyse :

13.7.6. Onglet Informations

L'onglet **Informations** contient des renseignements sur des "objets trouvés" qui ne peuvent pas être classés dans les catégories infections, spywares, etc. Il est impossible de les désigner comme positivement dangereux, mais ils réclament malgré tout votre attention. Tous les renseignements figurant sous cet onglet sont fournis à titre d'information.

13.8. Quarantaine



La Quarantaine offre un environnement parfaitement sûr pour la manipulation des objets infectés ou susceptibles de l'être, détectés au cours des analyses AVG. Lorsqu'un objet infecté est repéré par l'analyse et qu'AVG n'est pas en mesure de le réparer automatiquement, un message vous invite à indiquer la mesure à prendre. Il est recommandé de placer l'objet en **Quarantaine** afin de le traiter ultérieurement.

L'interface **Quarantaine** s'affiche dans une fenêtre différente et présente des informations générales sur les objets infectés et déplacés en quarantaine :

- **Type d'infection** - différencie les types d'objets trouvés selon l'importance de leur infection (*les objets répertoriés sont potentiellement infectés ou réellement infectés*)
- **Nom du virus** - spécifie le nom de l'infection décelée conformément à l'

[Encyclopédie des virus](#) (disponible en ligne)

- **Chemin d'accès au fichier** - chemin d'accès menant à l'origine du fichier infectieux
- **Nom original de l'objet** - tous les objets détectés figurant dans la liste portent un nom standard attribué par AVG au cours du processus d'analyse. Si le nom initial de l'objet est connu (*telle qu'une pièce jointe qui ne correspond pas au contenu véritable de la pièce jointe*), il sera indiqué dans cette colonne.
- **Date de l'enregistrement** - date et heure à laquelle le fichier a été trouvé et placé en **quarantaine**

Boutons de commande

Les boutons de commande suivants sont accessibles depuis l'interface **Quarantaine** :

- **Restaurer** - rétablit le fichier infecté à sa place d'origine, sur le disque
- **Restaurer en tant que** - si vous décidez de transférer l'objet infecté détecté depuis la zone de **Quarantaine** vers un dossier de votre choix, servez-vous de ce bouton. L'objet suspect détecté sera enregistré sous son nom d'origine. Si le nom d'origine n'est pas connu, le nom standard sera utilisé.
- **Supprimer** - supprime définitivement le fichier infecté de la **Quarantaine**
- **Envoyer pour analyse** - envoie le fichier suspect pour analyse approfondie dans les laboratoires d'AVG
- **Vider la quarantaine** - Vider intégralement le contenu de la **Quarantaine**

14. Mises à jour d'AVG

14.1. Niveaux de mise à jour

AVG présente deux niveaux de mise à jour :

- **La mise à jour des définitions** inclut les modifications nécessaires à une protection efficace contre les virus, le spam et les codes malicieux. En règle générale, cette action ne s'applique pas au code. Seule la base de données de définition est concernée. Il est conseillé d'effectuer cette mise à jour dès qu'elle est disponible.
- **La mise à jour du programme** contient diverses modifications, corrections et améliorations.

Lorsque vous [programmez une mise à jour](#), il est possible de sélectionner le niveau de priorité voulu lors du téléchargement et de l'application de la mise à jour.

14.2. Types de mises à jour

Il existe deux types de mises à jour :

- **Mise à jour à la demande** - une mise à jour immédiate d'AVG que vous exécutez dès que vous en voyez l'utilité.
- **Mise à jour programmée** - AVG permet également de [définir à l'avance un plan de mise à jour](#). La mise à jour planifiée est alors exécutée de façon périodique en fonction de la configuration choisie. Chaque fois que de nouveaux fichiers de mise à jour sont présents à l'emplacement indiqué, ils sont téléchargés directement depuis Internet ou à partir d'un répertoire du réseau. Lorsqu'aucune mise à jour n'est disponible, le processus n'a pas lieu.

14.3. Processus de mise à jour


Le processus de mise à jour peut être lancé aussi souvent que nécessaire en cliquant sur **Mise à jour** ([lien d'accès rapide](#)). Ce lien est constamment disponible, quelle que soit la boîte de dialogue ouverte dans l'[interface utilisateur AVG](#). Il est toutefois particulièrement recommandé d'effectuer des mises à jour fréquentes comme établi par défaut dans le composant [Mise à jour](#).

Lorsque vous lancez la mise à jour, AVG vérifie en premier lieu si de nouveaux fichiers de mise à jour sont disponibles. Le cas échéant, AVG télécharge et exécute ces mises à jour. Pendant ce processus, l'interface **Mise à jour** s'affiche et vous présente le

déroulement de l'opération sous une forme graphique avec des données statistiques explicites (*taille du fichier de mise à jour, données reçues, vitesse du téléchargement, temps écoulé...*).

Remarque : avant l'exécution de la mise à jour du programme AVG, un point de restauration est créé. En cas d'échec de la mise à jour et de blocage de votre système d'exploitation, vous avez alors la possibilité de restaurer le système d'exploitation tel qu'il était configuré à partir de ce point. Cette option est disponible dans le menu Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Outils système / Restauration du système. Option destinée aux utilisateurs expérimentés seulement !

15. Journal des événements



La boîte de dialogue **Journal des événements** est accessible par le [menu système](#), commande **Historique/Journal des événements**. Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez un résumé des événements les plus importants survenus pendant l'exécution du programme **AVG 8.5 Anti-Virus plus Pare-feu**. La commande **Journal des événements** enregistre les types d'événements suivants :

- Informations au sujet des mises à jour de l'application AVG
- Heure de début, de fin ou d'interruption de l'analyse (y compris pour les analyses effectuées automatiquement)
- Evènements liés à la détection des virus (par le [Bouclier résident](#) ou résultant de l'[analyse](#)) avec indication de l'emplacement des occurrences
- Autres événements importants

Boutons de commande

- **Vider la liste** - supprime toutes les entrées de la liste d'événements

- **Actualiser la liste** - met à jour toutes les entrées de la liste d'événements

16. FAQ et assistance technique

En cas de problème technique ou commercial avec votre produit AVG, vous pouvez consulter la section **FAQ** du site Web d'AVG à l'adresse www.avg.fr.

Si vous n'y trouvez pas l'aide dont vous avez besoin, vous pouvez aussi contacter notre service d'assistance technique par e-mail. Merci d'utiliser le formulaire réservé à cet effet, accessible depuis le menu du système, en passant par l'**Aide / Obtenir de l'aide en ligne**.